Canon

Windows

Software de visualización, organización y edición de imágenes

ZoomBrowser EX

Ver. 6.7

INSTRUCCIONES

- En este manual, ZB se utiliza para ZoomBrowser EX.
- En este manual, las pantallas que se utilizan en los ejemplos de las instrucciones básicas proceden de Windows 7; algunas partes utilizan ventanas de otras versiones de Windows.
- Haga clic en los iconos siguientes, en la esquina inferior derecha de la pantalla, para cambiar de página.

  : Ir a la página siguiente : Ir a la página anterior

  : Volver a una página mostrada anteriormente
- Haga clic en los encabezados de capítulo del lado derecho de la pantalla para cambiar a la página de contenidos de ese capítulo.

Introducción
Tabla de contenido
1 Funcionamiento básico
2 Operaciones avanzadas
3 Funciones de alto nivel
4 Preferencias
5 Usar Internet
Referencia
Búsqueda de contenido
Índice



© CANON INC. 2011 CT1-7195ZBWS-000

Principales características de ZB

- **Descargar imágenes en el ordenador**
- **Examinar imágenes**
- **Imprimir imágenes**
- **Organizar imágenes**
- **Editar imágenes**
  - Ajustar imágenes
  - Recortar imágenes
  - Insertar texto
  - Corregir ojos rojos
- **Utilizar imágenes**
  - Adjuntar una imagen a un mensaje de correo electrónico
  - Crear un papel tapiz o un protector de pantalla
- **Convertir imágenes**
  - Cambiar el tamaño y el tipo de imagen
- **Reproducir películas**
- **Usar sus imágenes con CANON iMAGE GATEWAY**

Símbolos utilizados

▶ : procedimiento de selección para los menús que aparecen en la pantalla del ordenador

[ ] : nombres de los elementos y menús, botones, ventanas, etc. que aparecen en la pantalla del ordenador

< > : nombre o icono de conmutador de la cámara, o nombre de tecla del teclado.

p.** : página de referencia (saltar a la página haciendo clic)

? : ayuda

: sugerencia

: información importante

: información útil

Estructura de cada capítulo

Capítulo 1 Funcionamiento básico
- Iniciar y salir de ZB
- Descargar imágenes en el ordenador
- Examinar imágenes
- Reproducir películas
- Imprimir imágenes

Capítulo 2 Operaciones avanzadas
- Examinar imágenes con eficacia
- Organizar imágenes
- Editar imágenes
- Editar películas
- Utilizar imágenes
- Imprimir índices

Capítulo 3 Funciones de alto nivel
- Examinar imágenes con funciones de alto nivel
- Organizar imágenes con funciones de alto nivel
- Edición avanzada de imágenes
- Imprimir con otro software

Capítulo 4 Preferencias
- Ajustes para todas las funciones

Capítulo 5 Usar imágenes en Internet
- Usar sus imágenes con CANON iMAGE GATEWAY

Referencia
- Solucionar problemas
- Desinstalar ZB
- Requisitos del sistema
- Imágenes compatibles
- Listas de funciones de la ventana primaria

Tabla de contenido

Capítulo 1 Funcionamiento básico 6

Iniciar ZB 7
Descargar imágenes en el ordenador 7
Descargar imágenes con un lector de tarjetas 9
Ver una imagen 11
Ver imágenes como miniaturas en la ventana principal 11
Ampliar una carpeta seleccionada 12
Cambiar la ampliación de visualización 13
Ampliar y ver imágenes una por una 13
Mostrar una imagen en toda la ventana (Visualización en vista completa) 14
Reproducir películas 15
Volver a escribir imágenes en una tarjeta de memoria 16
Imprimir una imagen 17
Imprimir una imagen en una hoja de papel 17
Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX 18
Salir de ZB 20

Capítulo 2 Operaciones avanzadas 21

Examen y ordenación de imágenes 22
Ampliar y examinar imágenes una por una 22
Ampliar una parte específica de una imagen 23
Ordenar imágenes 23
Ordenar imágenes en la ventana principal 24
Organizar imágenes en la ventana principal 24
Filtrar las imágenes que se desea mostrar 25
Revisión eficiente y ordenación de imágenes 26
Organizar imágenes 27
Crear una carpeta para guardar imágenes 27
Mover imágenes 28
Mover imágenes en carpetas 29
Cambiar nombres de archivo de imagen o nombres de carpeta 29
Eliminar imágenes 30
Eliminar carpetas 30
Registrar carpetas de uso frecuente como carpetas favoritas 31
Eliminar carpetas favoritas 32
Editar una imagen 32
Ajuste automático usando ZB 32
Ajustar el brillo, el color y el contraste 34
Recortar una imagen 35
Insertar texto en imágenes 36
Ajustar la nitidez 37
Corregir automáticamente los ojos rojos 38
Corregir manualmente los ojos rojos 39
Editar películas 40
Cortar películas 43
Usar la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 45
Reproducir álbumes de instantáneas de vídeo 45
Editar álbumes de instantáneas de vídeo 46
Cambiar el orden de las instantáneas de vídeo 46

Añadir música de fondo a los álbumes de instantáneas de vídeo 46
Guardar álbumes de instantáneas de vídeo editados 47
Salir de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 47
Utilizar las imágenes 48
Ver imágenes como una presentación de diapositivas 48
Enviar una imagen por correo electrónico 49
Crear un papel tapiz a partir de una imagen 50
Crear un protector de pantalla a partir de una imagen 51
Grabar imágenes en un CD 53
Imprimir varias imágenes en una hoja de papel (Impresión de índice) 54

Capítulo 3 Funciones de alto nivel 55

Comparar varias imágenes 56
Listar imágenes por nivel de carpeta 57
Ver la información de captura de una imagen 58
Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla 59
Exportar información de captura 60
Exportar películas 61
Extraer imágenes fijas de una película 63
Organizar imágenes usando funciones de alto nivel 65
Ajustar palabras clave en imágenes 65
Escribir comentarios en imágenes 65
Guardar varias imágenes con nuevos nombres de archivo 66
Clasificar imágenes por fecha de toma 67
Buscar imágenes 68
Utilizar funciones avanzadas de edición 69
Ajustar el color de una imagen en RGB 69
Ajustar el nivel de brillo 70
Ajustar la curva de tonos 70
Reducir la nitidez de una imagen 71
Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes 72
Fusionar imágenes para crear imágenes panorámicas 72
Añadir sonido a imágenes y reproducirlo 74
Añadir sonido a imágenes 74
Reproducir sonido 74
Imprimir usando otro software de impresión 75

Capítulo 4 Preferencias 76

Preferencias 77
Ajustes generales 77
Ajustes de selección 78
Ajustes de rotación 78
Ajustes de impresión 79
Ajustes de información de captura 79
Ajustes de temas 80
Mostrar u ocultar botones de tarea 80

Capítulo 5 Usar imágenes en Internet 81

Cargar un vídeo en YouTube 82
Usar CANON iMAGE GATEWAY 83
Registrarse como miembro 83
Mostrar la página de inicio de CANON iMAGE GATEWAY 83
Cargar imágenes en un álbum de CANON iMAGE GATEWAY 84
Mostrar un álbum registrado de CANON iMAGE GATEWAY 84

Referencia 85

Solución de problemas 86
Eliminar el software (Desinstalar) 86
Requisitos del sistema 87
Imágenes compatibles 87
Lista de funciones de la ventana principal 88
Modo de zoom 88
Modo de desplazamiento 89
Modo de vista previa 90
Lista de funciones de la ventana del visor 91
Lista de funciones de la ventana Cortar película 92
Lista de funciones de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 93
Lista de funciones de la ventana de impresión de fotos 94
Lista de funciones de la ventana de impresión de índice 95
Búsqueda de contenido 96
Índice 97
Acerca de este Manual de instrucciones 99
Reconocimientos de marcas comerciales 99

1 Funcionamiento básico

Iniciar ZB 7
Descargar imágenes en el ordenador 7
Descargar imágenes con un lector de tarjetas 9
Ver una imagen 11
Ver imágenes como miniaturas en la ventana principal 11
Ampliar una carpeta seleccionada 12
Cambiar la ampliación de visualización 13
Ampliar y ver imágenes una por una 13
Mostrar una imagen en toda la ventana (Visualización en vista completa) 14
Reproducir películas 15
Volver a escribir imágenes en una tarjeta de memoria 16
Imprimir una imagen 17
Imprimir una imagen en una hoja de papel 17
Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX 18
Salir de ZB 20

Iniciar ZB

Haga doble clic en el icono del escritorio.



➜Se iniciará ZB y aparecerá la ventana principal.

Ventana principal



Descargar imágenes en el ordenador

Conecte la cámara y el ordenador con el cable que se proporciona y descargue las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria insertada en la cámara.
Para descargar imágenes, inicie el software de la cámara, “EOS Utility”, desde ZB y utilícelo.

1 Seleccione el destino para guardar las imágenes.



● Cuando cree una carpeta, consulte la p.27.

2 Iniciar EOS Utility.

- Haga clic en los botones [Ajustes de cámara y obtención] ▶ [Conectar a la cámara EOS].


Ajustes de cámara y obtención
Conectar a la cámara EOS
Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria
Transferir imágenes a la tarjeta de memoria

➜Se iniciará EOS Utility.

EOS Utility



3 Conecte la cámara y el ordenador y encienda la cámara.

- Conecte la cámara y el ordenador con el cable de interfaz que se proporciona con la cámara, y encienda la cámara.
- Para ver instrucciones detalladas sobre la conexión de la cámara al ordenador, consulte las “EOS Utility INSTRUCCIONES” (manual electrónico en formato PDF).



- Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente seleccione [Canon EOS Utility] y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].


Canon EOS XXX
Cámara conectada
Seleccionar el programa que se ejecutará con esta acción:
Asistente para escáneres y cámaras de Microsoft
Canon CameraWindow
Descarga imágenes de Canon Camera
Canon EOS Utility
Descarga imágenes de la cámara EOS
Utilizar siempre este programa para esta acción
Aceptar
Cancelar

4 Descargue las imágenes.



Haga clic

➜Se inicia la descarga de imágenes.

➜Las imágenes descargadas se guardan en la carpeta seleccionada en el paso 1 y se muestran en la ventana principal de ZB.

➜Las imágenes descargadas se ordenan en carpetas por fechas y se guardan.

- Haga clic en el botón [Salir] de EOS Utility para salir de EOS Utility y sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF>.

Ventajas de usar EOS Utility para descargar imágenes

El uso de EOS Utility para descargar imágenes facilita la tarea de organizar las imágenes al descargarlas, ordenarlas y guardarlas en carpetas por fecha.

Descargar imágenes con un lector de tarjetas

También puede descargar imágenes en el ordenador mediante un lector de tarjetas de otro fabricante.

1 Seleccione el destino para guardar las imágenes (p.7).

2 Cargue la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas.



- Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente, haga clic en [Descargar/Ver imágenes con Canon ZoomBrowser EX] y se iniciará ZB.
- Dependiendo de su SO, seleccione [Descargar/Ver imágenes con Canon ZoomBrowser EX] y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar]. Se iniciará ZB.


Reproducción automática
EOS_DIGITAL (I:)
Realizar siempre esto para imágenes:
Opciones de Imágenes
Importar imágenes y vídeos
con Windows
Descargar/ Ver imágenes
con Canon ZoomBrowser EX
Opciones de Uso general
Abrir la carpeta para ver los archivos
con Explorador de Windows
Aumentar la velocidad del sistema
con Windows ReadyBoost
Ver más opciones de Reproducción automática en el Panel de control

➜Vaya al paso 4.

3 Inicie ZB.

● Haga clic en los botones [Ajustes de cámara y obtención] ▶ [Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria].


Ajustes de cámara y obtención
Conectar a la cámara EOS
Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria
Transferir imágenes a la tarjeta de memoria

➜Aparecerá la ventana de descarga de imágenes.

4 Descargue las imágenes.

Ventana de descarga de imágenes

➜Se inicia la descarga de imágenes.

➜Las imágenes descargadas se guardan en la carpeta seleccionada en el paso 1 y se muestran en la ventana principal de ZB.

➜Las imágenes descargadas se ordenan en carpetas por fechas y se guardan.

● Haga clic en el botón [Salir] para salir de la ventana de descarga de imágenes.

Ventajas de usar ZB para descargar imágenes

El uso de ZB para descargar imágenes facilita la tarea de organizar las imágenes al descargarlas, ordenarlas y guardarlas en carpetas por fecha.

Según el lector de tarjetas y el SO de ordenador que se utilice, es posible que las tarjetas SDXC no se detecten correctamente. En tal caso, conecte la cámara y el ordenador con el cable de interfaz que se suministra, y transfiera las imágenes al ordenador.

Ver una imagen

Las imágenes y las películas descargadas en el ordenador se muestran como una lista de miniaturas en la ventana principal. Puede hacer doble clic en una miniatura para abrir la ventana del visor y mostrar una imagen con mayor tamaño, o reproducir una película.

Ver imágenes como miniaturas en la ventana principal

Haga clic para seleccionar la imagen

Ventana principal



Visualización de miniaturas de todas las imágenes de la carpeta seleccionada en el área de carpetas de la izquierda

- Para seleccionar varias imágenes, haga clic en las imágenes mientras mantiene presionada la tecla <Ctrl> en el teclado.

Función de visualización sencilla

Mueva el cursor sobre la imagen con el ratón y podrá examinar las imágenes que se muestran en la ventana de visualización sencilla (ventana asociada al cursor).

Para desactivar la visualización sencilla, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana, seleccione [Mostrar ventanas que se activan al colocar el ratón encima] en el menú y quite la marca de verificación.

Ventana de visualización sencilla



Para ver la lista de funciones de la ventana principal, consulte la p.88.

Ampliar una carpeta seleccionada

Las imágenes descargadas en el ordenador se muestran en carpetas en la ventana principal. Haga doble clic en una parte vacía de la carpeta que desee ampliar para mostrar las imágenes que contiene con un tamaño mayor.

Ampliar carpetas.



Haga doble clic en una parte vacía de la carpeta

➜La carpeta en la que haya hecho doble clic se ampliará.



- Para recuperar el tamaño de la carpeta anterior a la ampliación, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

Puede cambiar la velocidad de ampliación de las carpetas en la (p.77).

Cambiar la ampliación de visualización

Si tiene muchas imágenes dentro de una carpeta, y son pequeñas y difíciles de ver, puede cambiar la ampliación de visualización y mostrar las imágenes con un tamaño mayor.

Cambie la ampliación de visualización.

Arrastre a la derecha



- Para cambiar la ampliación de visualización, también puede hacer clic en [ ] o [ ].

➜La ampliación de visualización de las imágenes cambia.

Ventana Navegador





Posición de visualización ampliada

Arrastre para mover la posición de visualización ampliada

- Aparece la ventana [Navegador], que permite examinar y mover la posición de visualización ampliada.
- También puede mover la posición de visualización ampliada haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana y arrastrando sobre la ventana.
- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

Ampliar y ver imágenes una por una

1 Haga doble clic en una imagen para ampliarla.

Doble clic



➜Aparecerá la ventana del visor.

2 Haga clic en [ ] o en [ ] para cambiar a la imagen que desee mostrar.

Ventana del visor



- La información de captura se muestra haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana.
- Para salir de la ventana del visor, haga clic en [ ] en la parte superior derecha de la ventana.

? Cuando muestre imágenes RAW en la ventana del visor

En la ventana del visor, se muestra la imagen JPEG incluida en la imagen RAW en lugar de la imagen RAW real. En algunos casos, es posible que las imágenes que se muestran tengan un aspecto granulado.
Para examinar la imagen RAW real utilice el software, que se proporciona, Digital Photo Professional.

Para ver la lista de funciones de la ventana del visor, consulte la p.91.

Mostrar una imagen en toda la ventana (Visualización en vista completa)

Haga doble clic en la imagen que desee mostrar en toda la ventana.



- También puede mostrar la imagen en toda la ventana haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

➜La imagen se amplía y se muestra en toda la ventana.

- Para volver a la ventana del visor, haga clic en la ventana o pulse la tecla <Esc> en el teclado.

Reproducir películas

Puede reproducir películas y álbumes de instantáneas de vídeo que haya captado. Los archivos de película se marcan con el icono [ ] y los archivos de instantáneas de vídeo con el icono [ ] en el marco de la imagen en miniatura en la ventana principal.

En la ventana principal, haga doble clic en una película (imagen marcada con el icono [ ]) o en un álbum de instantáneas de vídeo (imagen marcada con el icono [ ]).

Doble clic



➜Aparece una ventana del visor y se inicia la reproducción de la película.



- La reproducción se detiene automáticamente cuando termina la película.
- Para volver a reproducir la misma película, haga clic en el botón [ ].
- Puede guardar en forma de imagen fija la escena que se está mostrando haciendo clic en el botón [Guardar como imagen fija].

Volver a escribir imágenes en una tarjeta de memoria

Puede volver a escribir en una tarjeta de memoria imágenes y películas MOV que haya guardado en un ordenador y, a continuación, reproducirlas en la cámara. Utilice un lector de tarjetas de otro fabricante para volver a escribir las imágenes o películas en una tarjeta de memoria.

1 Inserte en el lector de tarjetas una tarjeta de memoria que se haya formateado en la cámara.

2 Seleccione la imagen o la película que desee volver a escribir.



3 Vuelva a escribir la imagen o la película.

➜Haga clic en los botones [Ajustes de cámara y obtención] ▶ [Transferir imágenes a la tarjeta de memoria].


Ajustes de cámara y obtención
Conectar a la cámara EOS
Adquirir imágenes de la tarjeta de memoria
Transferir imágenes a la tarjeta de memoria

4 Seleccione la tarjeta de memoria de destino y haga clic en el botón [Aceptar].



➜Aparece una ventana de confirmación.

5 Haga clic en el botón [Transferir] de la ventana de confirmación.

➜Se iniciará la transferencia de imágenes o películas.

- No es posible volver a escribir en una tarjeta de memoria películas MOV que se hayan sometido al proceso de edición de películas (p.40) o de exportación de películas (p.61).
- Las películas AVI no se pueden volver a escribir en una tarjeta de memoria.

Imprimir una imagen

Esta sección explica cómo imprimir una imagen en una hoja de papel, y cómo imprimir usando Easy-PhotoPrint EX.

Imprimir una imagen en una hoja de papel

Puede imprimir una imagen en una hoja de papel.

1 Seleccione la imagen que desee imprimir.



- Para seleccionar varias imágenes, haga clic en las imágenes mientras mantiene presionada la tecla <Ctrl> en el teclado.
- Puede seleccionar todas las imágenes de una carpeta haciendo clic en una parte vacía de la carpeta.

2 Muestre la ventana de ajustes de impresión.

- Haga clic en los botones [Imprimir y compartir] ▶ [Impresión fotográfica].

➜Aparecerá la ventana [Impresión fotográfica].

3 Ajuste el tamaño del papel y otras opciones y, a continuación, haga clic en el botón [Imprimir].

Ventana Impresión fotográfica



➜Se iniciará la impresión.

Cuando imprima imágenes RAW, se imprimirá la imagen JPEG incluida en la imagen RAW en lugar de la imagen RAW real. En algunos casos, es posible que las imágenes que se imprimen tengan un aspecto granulado.

Para ver la lista de funciones de la ventana de impresión de fotos, consulte la p.94.

Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX

Si tiene una impresora de inyección de tinta que sea compatible con el software Easy-PhotoPrint EX (en adelante, “EPP EX”) para impresoras Canon, puede iniciar EPP EX desde ZB e imprimir fácilmente fotos de alta calidad. Para realizar esta impresión, es necesario instalar primero EPP EX versión 1.0 o posterior en el ordenador.

Además, los usuarios de Easy-PhotoPrint pueden seleccionar [Easy-PhotoPrint] en el paso 2 e imprimir siguiendo los mismos pasos.

1 Seleccione la imagen que desee imprimir.

Haga clic



- Para seleccionar varias imágenes, haga clic en las imágenes mientras mantiene presionada la tecla <Ctrl> en el teclado.
- Puede seleccionar todas las imágenes de una carpeta haciendo clic en una parte vacía de la carpeta.

2 Iniciar EPP EX.

- Haga clic en los botones [Imprimir y compartir] ▶ [Easy-PhotoPrint EX Impresión fotográfica].



➜Se iniciará EPP EX.

3 Especifique el número de copias que se va a imprimir y, a continuación, haga clic en [Selec. papel].

Easy-PhotoPrint EX



Haga clic para aumentar el número de copias a imprimir

4 Especifique el tamaño de papel que desee y, a continuación, haga clic en [Formato/Impresión].



5 Especifique el diseño y, a continuación, haga clic en el botón [Imprimir].



➜Se iniciará la impresión.

También puede crear un álbum con EPP EX haciendo clic en el botón [Crear e imprimir un álbum] del menú en el paso 2.

Salir de ZB

En la ventana principal, seleccione el menú [Archivo] ▶ [Salir].

➜ZB se cierra.

2 Operaciones avanzadas

Examen y ordenación de imágenes 22
Ampliar y examinar imágenes una por una 22
Ampliar una parte específica de una imagen 23
Ordenar imágenes 23
Ordenar imágenes en la ventana principal 24
Organizar imágenes en la ventana principal 24
Filtrar las imágenes que se desea mostrar 25
Revisión eficiente y ordenación de imágenes 26
Organizar imágenes 27
Crear una carpeta para guardar imágenes 27
Mover imágenes 28
Mover imágenes en carpetas 29
Cambiar nombres de archivo de imagen o nombres de carpeta 29
Eliminar imágenes 30
Eliminar carpetas 30
Registrar carpetas de uso frecuente como carpetas favoritas 31
Eliminar carpetas favoritas 32
Editar una imagen 32
Ajuste automático usando ZB 32
Ajustar el brillo, el color y el contraste 34
Recortar una imagen 35
Insertar texto en imágenes 36
Ajustar la nitidez 37
Corregir automáticamente los ojos rojos 38
Corregir manualmente los ojos rojos 39
Editar películas 40
Cortar películas 43
Usar la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 45
Reproducir álbumes de instantáneas de vídeo 45
Editar álbumes de instantáneas de vídeo 46
Cambiar el orden de las instantáneas de vídeo 46
Añadir música de fondo a los álbumes de instantáneas de vídeo 46
Guardar álbumes de instantáneas de vídeo editados ... 47
Salir de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 47
Utilizar las imágenes 48
Ver imágenes como una presentación de diapositivas 48
Enviar una imagen por correo electrónico 49
Crear un papel tapiz a partir de una imagen 50
Crear un protector de pantalla a partir de una imagen 51
Grabar imágenes en un CD 53
Imprimir varias imágenes en una hoja de papel (Impresión de índice) 54

Examen y ordenación de imágenes

Puede ampliar las imágenes de una en una en una lista de la ventana principal, examinarlas en detalle y ordenarlas con clasificaciones.

Ampliar y examinar imágenes una por una

1 Haga doble clic en la imagen de la esquina superior izquierda de la ventana principal.

Doble clic



➜Aparecerá la ventana del visor.

2 Haga clic en [ ] o en [ ] para cambiar a la imagen que desee mostrar.

Ventana del visor



- La información de captura se muestra haciendo clic en [ ] en la parte superior de la ventana.
- Para salir de la ventana del visor, haga clic en [ ] en la parte superior derecha de la ventana.
- Cuando se muestra una imagen RAW en la ventana del visor, se muestra la imagen JPEG incluida en la imagen RAW en lugar de la imagen RAW real. En algunos casos, es posible que las imágenes que se muestran tengan un aspecto granulado. Para examinar la imagen RAW real utilice el software, que se proporciona, Digital Photo Professional.

Para mostrar solamente las imágenes seleccionadas en la ventana del visor

Seleccione varias imágenes en la ventana principal (p.11) y, a continuación, haga clic en [Ver imagen] en la esquina superior izquierda de la ventana principal (p.88) para mostrar solamente las imágenes seleccionadas en la ventana del visor.

Para ver la lista de funciones de la ventana del visor, consulte la p.91.

Ampliar una parte específica de una imagen

1 Amplíe una imagen.



Arrastre a la derecha

- Para cambiar la ampliación de visualización, también puede hacer clic en [ ] o [ ].

➔La imagen se amplía y aparece la ventana [Navegador].

- Las imágenes RAW no se pueden ampliar.

2 Muestre la parte de la imagen que desee examinar.

- Arrastre la posición de visualización ampliada en la ventana [Navegador] y muestre la parte de la imagen que desee examinar.

Ventana Navegador





Posición de visualización ampliada
Arrastre para mover la posición de visualización ampliada

Relación de ampliación

- También puede mover la posición de visualización ampliada haciendo clic en [ ] en la parte superior izquierda de la ventana y arrastrando sobre la ventana.
- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte superior izquierda de la ventana.

Ordenar imágenes

Puede ordenar imágenes en uno de siete posible grupos estableciendo clasificaciones según el motivo o un tema de la foto.
Puede establecer los siguientes siete tipos de clasificaciones.
☆ (ninguno), [★], [★★], [★★★], [★★★★], [★★★★★], [Rechazar]

Aumentar o reducir [★].

Haga clic para reducir

Haga clic para aumentar

- [Rechazar] no se puede establecer en la ventana del visor. Establezca [Rechazar] en la ventana principal.

- Puede mostrar y cambiar los ajustes de clasificación establecidos con ZB versión 6.6 o posterior con otro software incluido o con una cámara EOS 60D, EOS REBEL T3i/600D o EOS REBEL T3/1100D.
  - EOS Utility versión 2.9 o posterior:
    Las clasificaciones establecidas en ZB versión 6.6 o posterior se muestran en las imágenes en miniatura de la ventana del visor. Sin embargo, [Rechazar] no se muestra y no es posible cambiar los ajustes de clasificación.
  - Digital Photo Professional versión 3.9 o posterior:
    Las clasificaciones establecidas para las imágenes fijas en ZB versión 6.6 o posterior se muestran en las imágenes en miniatura de la ventana principal, etc. También puede cambiar los ajustes de clasificación.
  - En una cámara EOS 60D, EOS REBEL T3i/600D o EOS REBEL T3/1100D:
    Las clasificaciones establecidas en ZB versión 6.6 o posterior se muestran en la pantalla de reproducción. También puede cambiar los ajustes de clasificación. Sin embargo, no es posible mostrar ni cambiar los ajustes de [Rechazar].
- Al contrario, puede también mostrar y cambiar en ZB versión 6.6 o posterior las clasificaciones establecidas para las fotografías en Digital Photo Professional versión 3.9 o posterior, o en una cámara EOS 60D, EOS REBEL T3i/600D o EOS REBEL T3/1100D.

Ordenar imágenes en la ventana principal

Seleccione imágenes en la ventana principal y, a continuación, seleccione el menú [Editar] ▶ [Cambiar clasificación] ▶ seleccione la clasificación.



- También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una imagen en miniatura en la ventana principal y a continuación, en el menú que aparece, seleccionar [Cambiar clasificación] ▶ seleccionar el ajuste.

Organizar imágenes en la ventana principal

Puede organizar las imágenes ordenándolas según las clasificaciones que tengan adjuntas, o según la fecha y hora de toma de la imagen.

Seleccione el menú [Ver] ▶ [Ordenar por] ▶ elemento deseado.



➜Las imágenes se organizan en orden de acuerdo con el elemento seleccionado.

Elemento para ordenar	Descripción
Clasificación	[Rechazar], ☆ (ninguno), las imágenes se disponen ordenadas según el menor número de [★].
Nombre	Los nombres de los archivos de imagen se disponen según el orden 0 – 9 → a – z.
Fecha de la captura	Las imágenes se disponen ordenadas según la fecha de toma más reciente.
Fecha de modificación	Las imágenes se disponen ordenadas según la fecha de actualización más reciente.
Tipo	Las imágenes se disponen en el orden siguiente: imágenes BMP → imágenes RAW → imágenes JPEG → películas MOV → imágenes TIFF.
Ascendente	Las imágenes se disponen de arriba a abajo ordenadas según los criterios de ordenación.
Descendente	Las imágenes se disponen de abajo a arriba ordenadas según los criterios de ordenación.

Filtrar las imágenes que se desea mostrar

Puede filtrar las imágenes que se muestran en la ventana principal según las clasificaciones que tengan adjuntas.

1 Haga clic en el botón [Filtro].



➜Aparece la función de filtro.

2 Establezca los criterios para filtrar imágenes.



➜En la ventana principal solamente se mostrarán las imágenes con los criterios establecidos.

- Para salir de la presentación de filtro, haga clic de nuevo en el botón [Filtro].

Para los usuarios de ZoomBrowser EX ver. 6.5 y anteriores
El método para establecer clasificaciones ha cambiado mucho a partir de la ver. 6.6. En consecuencia, una clasificación puede mostrarse de manera diferente entre la ver. 6.6 o posteriores, y la ver. 6.5 o anteriores, incluso para la misma imagen.
Para obtener información detallada, consulte la Ayuda de ZoomBrowser EX ver. 6.6 o posterior.

Revisión eficiente y ordenación de imágenes

Con el Modo de vista previa, que muestra las imágenes como miniaturas y como imágenes únicas en la misma ventana, puede examinar eficientemente las imágenes. También puede examinar la información de captura de las imágenes u ordenarlas ajustando sus clasificaciones.

1 Active el Modo de vista previa.



Haga clic

➜La visualización de la ventana principal cambia al Modo de vista previa.

2 Haga doble clic en la carpeta con las imágenes que desee mostrar.



Doble clic

3 Haga clic en el botón [Siguiente >] o [< Anterior] para cambiar la imagen que desea examinar y, a continuación, ordene estableciendo una clasificación.

La imagen seleccionada se amplía en el centro de la ventana

Haga clic para aumentar o reducir la clasificación



Área de visualización de imágenes en miniatura

- También puede hacer clic en la imagen en el área de visualización de imágenes en miniatura para mostrar la imagen ampliada en el centro de la ventana.
- Cuando se muestra una imagen RAW, se muestra la imagen JPEG incluida en la imagen RAW en lugar de la imagen RAW real. En algunos casos, es posible que las imágenes que se muestran tengan un aspecto granulado. Para examinar la imagen RAW real utilice el software, que se proporciona, Digital Photo Professional.
- Cuando haya seleccionado una película, se mostrará en el centro el primer cuadro captado. Para reproducir películas, consulte la p.15.
- Para establecer [Rechazar] para clasificaciones, seleccione el menú [Editar] ▶ [Cambiar clasificación] ▶ [Rechazar], o haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de miniaturas y, a continuación, seleccione [Cambiar clasificación] ▶ [Rechazar] en el menú que aparece.

? Cuando aparece un icono de carpeta en el área de visualización de imágenes en miniatura

Puede hacer doble clic en el icono de la carpeta para mostrar, en el área de visualización de imágenes en miniatura, las imágenes que contiene la carpeta.

Para ver la lista de funciones del Modo de vista previa, consulte la p.90.

Organizar imágenes

Esta sección explica funciones útiles para organizar imágenes, tales como la creación de nuevas carpetas para guardar imágenes ordenadas, el movimiento y la copia de imágenes, y la eliminación de las imágenes no deseadas.

Crear una carpeta para guardar imágenes

Puede crear una carpeta para guardar imágenes ordenadas.

1 En el área de carpetas, seleccione la ubicación donde se vaya a crear la nueva carpeta.



2 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Nueva carpeta].



➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Nueva carpeta].

3 Escriba un nombre de carpeta y haga clic en el botón [Aceptar].

➜La nueva carpeta se creará en la carpeta seleccionada en el paso 1.

Mover imágenes

Puede mover o copiar imágenes en carpetas separadas y organizarlas según la fecha de toma o los temas.

Arrastre la imagen que desea mover o copiar.

- Para mover: arrastre la imagen y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.
- Para copiar: arrastre la imagen mientras mantiene pulsada la tecla <Ctrl> y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.



➜La imagen se mueve o se copia a la carpeta a la que se arrastró.

Mover imágenes a una carpeta del área de carpetas

Arrastre una imagen de la ventana principal a una carpeta del área de carpetas, en la esquina inferior izquierda de la ventana, del mismo modo que antes se describió para mover o copiar la imagen.

Mover imágenes en carpetas

Puede mover o copiar carpetas que contengan imágenes, y organizar imágenes en carpetas.

Arrastre la carpeta que desea mover o copiar.

- Para mover: arrastre la carpeta y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.
- Para copiar: arrastre la carpeta mientras mantiene pulsada la tecla <Ctrl> y suéltela cuando esté en la carpeta de destino.



➜La carpeta se mueve o se copia a la carpeta a la que se arrastró.

Cambiar nombres de archivo de imagen o nombres de carpeta

1 Seleccione en la ventana principal la imagen cuyo nombre desea cambiar, o seleccione en el área de carpetas la carpeta cuyo nombre desea cambiar.

2 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Cambiar nombre].



➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Cambiar nombre de imagen] o [Cambiar nombre de carpeta].

3 Escriba el nombre del archivo o de la carpeta de la imagen y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

➜El nombre del archivo o de la carpeta cambia al nuevo nombre.

Mover carpetas al área de carpetas

Arrastre una carpeta de la ventana principal a una carpeta del área de carpetas, en la esquina inferior izquierda de la ventana, del mismo modo que antes se describió para mover o copiar una carpeta.

- También puede cambiar los nombres de archivo en la ventana [Propiedades] (p.58) o en el área de visualización de la imagen (p.90) del Modo de vista previa.
- También puede cambiar los nombres de carpeta en la ventana [Propiedades] (p.58).

Eliminar imágenes

Tenga cuidado, porque no es posible recuperar las imágenes eliminadas.

1 **Seleccione la imagen no deseada en la ventana principal.**

2 **Haga clic en [Eliminar].**



➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Confirmar la eliminación de múltiples archivos].

3 **Haga clic en el botón [Sí].**

➜La imagen se moverá a la [Papelera de reciclaje] y se eliminará de ZB.

● Haga clic con el botón derecho en la [Papelera de reciclaje], en el escritorio, y seleccione [Vaciar Papelera de reciclaje] en el menú que aparece para eliminar la imagen del ordenador.

Eliminar carpetas

Las carpetas eliminadas no se pueden recuperar. Tenga cuidado, porque todas las imágenes que contengan las carpetas se eliminarán también.

1 **En el área de carpetas, seleccione la carpeta que desee eliminar.**

2 **Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Eliminar].**



➜Aparece la ventana [Confirmar la eliminación de múltiples archivos].

3 **Haga clic en el botón [Sí].**

➜La carpeta se moverá a la [Papelera de reciclaje] y se eliminará de ZB.

● Haga clic con el botón derecho en la [Papelera de reciclaje], en el escritorio, y seleccione [Vaciar Papelera de reciclaje] en el menú que aparece para eliminar la carpeta del ordenador.

Registrar carpetas de uso frecuente como carpetas favoritas

Puede registrar accesos directos a carpetas de uso frecuente en la ficha [Carpetas favoritas] del área de carpetas para facilitar la búsqueda de imágenes.
Observe que, dado que la carpeta [Mis imágenes] está registrada de forma predeterminada como una carpeta favorita, el icono de la carpeta aparece como [ ].

1 Seleccione la carpeta que desea registrar.



2 Haga clic en el botón [Agregar a Favoritos].

➜El icono de la carpeta cambia a [ ] y la carpeta se registra como una carpeta favorita.

3 Seleccione la ficha [Carpetas favoritas].

4 Seleccione la carpeta registrada para mostrar las imágenes que contiene la carpeta.



➜Aparecen las imágenes que contiene la carpeta.

? Si ha editado o eliminado imágenes de carpetas registradas como favoritas

Los cambios realizados en las imágenes contenidas en carpetas registradas se aplicarán a las imágenes originales. En consecuencia, debe tener en cuenta que, al editar o eliminar imágenes dentro de carpetas registradas, en realidad estará editando o eliminando las imágenes originales.

Eliminar carpetas favoritas

Si ya no necesita una carpeta registrada en la ficha [Carpetas favoritas], puede eliminarla de esta ficha.
Tenga en cuenta que, dado que las carpetas registradas son accesos directos, la carpeta original no se eliminará cuando elimine el acceso directo.

En la ficha [Carpetas favoritas], seleccione la carpeta que desee eliminar y, a continuación, haga clic en el botón [Suprimir].



➜La carpeta se elimina.

Editar una imagen

Si el brillo o el color de las imágenes es diferente de lo que visualizó al tomar la foto, puede ajustarlas con las funciones de edición para acercarlas a lo visualizado.
En esta sección se explica el ajuste automático de imágenes, el ajuste del brillo, la saturación y el contraste, el recorte de imágenes, la inserción de texto en imágenes, el ajuste de la nitidez, la corrección de ojos rojos y el corte de películas.
Las imágenes JPEG se deterioran ligeramente cuando se editan y se guardan, y no es posible recuperar la imagen anterior a la edición. Por este motivo, la imagen JPEG editada debe guardarse como imagen separada de la imagen original.
El capítulo 3 explica funciones de edición de alto nivel diferentes de las descritas antes.

Puede editar imágenes RAW en Digital Photo Professional (en adelante, “DPP”). Seleccione la imagen RAW en la ventana principal y haga clic en los botones [Editar] ▶ [Digital Photo Professional Procesar imágenes RAW], lo que iniciará DPP. Para ver instrucciones detalladas sobre el uso de DPP, consulte el “Digital Photo Professional INSTRUCCIONES” (manual electrónico en formato PDF).

Ajuste automático usando ZB

El brillo y los colores, etc. de la imagen se ajustan automáticamente.

1 Seleccione la imagen que desea editar.

2 Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Editar imagen].



➜Aparecerá la ventana [Editar imagen].

3 Seleccione los botones [Ajuste automático] ▶ [Finalizar].

Ventana Editar imagen



➜Aparece la ventana [Ajuste automático].

4 Haga clic en el botón [Ajuste automático de imagen].

Ventana Ajuste automático



➜La imagen se ajusta.

5 Amplíe la ventana y compruebe los ajustes.



Arrastre a la derecha para ampliar

Ajusta la imagen al tamaño de la ventana

Mueve la posición de visualización ampliada

Amplía/Reduce

- En vista ampliada, aparece la ventana [Navegador], que permite examinar y mover la posición de visualización ampliada.

Ventana en visualización ampliada



Posición de visualización ampliada
Arrastre para mover la posición de visualización ampliada

- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte inferior izquierda de la ventana.

6 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada.



➜Aparecerá la ventana [Guardar como].

7 Especifique el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].

➜La imagen editada se guarda como una imagen separada de la imagen original.

Ajustar el brillo, el color y el contraste

Puede ajustar el brillo, el color (la saturación) y el contraste de las imágenes.

1 Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen] (p.33).

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 Ajuste la imagen.

Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar

Ventana Ajuste de color/brillo



- Mueva el deslizador hacia la derecha para hacer el [Brillo] de una imagen más luminoso, la [Saturación] más viva y el [Contraste] más fuerte. Mueva el deslizador hacia la izquierda para hacer que la imagen sea más oscura, y la saturación y el contraste más débiles.

➜La imagen se ajusta.

4 **Amplíe la ventana y compruebe los ajustes** (p.33)**.**

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada** (p.34)**.**

Recortar una imagen

Puede recortar solamente la parte de la imagen que necesite, o cambiar la composición de una imagen para convertir en vertical una imagen tomada en horizontal.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.32)**.**

2 **Seleccione [Recortar] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparecerá la ventana [Recortar imagen].

3 **Arrastre el intervalo de recorte.**

Ventana Recortar imagen


Recortar imagen: C:\Users\idea\Pictures\xxxx_xx_01\IMG_0001.JPG
Se recortará la imagen y permanecerá el área que se muestra en el interior del cuadro de recorte.
1. Mueva y cambie el tamaño del cuadro de recorte en el área de vista previa.
Opciones avanzadas
2. Haga clic en Recortar imagen para aplicar los ajustes.
Recortar imagen
Deshacer
Rehacer
3. Haga clic en Guardar como para cerrar este panel
Guardar como...
Cancelar
Relación de zoom: 14%
X: 389, Y: 259, Anchura: 3110, Altura: 2073
Arrastrar

- El intervalo de recorte puede moverse arrastrándolo.
- Puede cambiar el intervalo de recorte arrastrando las cuatro esquinas y los cuatro lados del intervalo de recorte.

4 Haga clic en el botón [Recortar imagen].

➜La imagen se recortará.

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada (p.34).

Insertar texto en imágenes

Puede insertar como texto en un imagen la fecha y la hora de toma de la imagen, u otro texto.

1 Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen] (p.32).

2 Seleccione [Insertar texto] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparecerá la ventana [Insertar texto].

3 Arrastre el intervalo para insertar texto.

Ventana Insertar texto



- El intervalo de inserción de texto puede moverse arrastrándolo.
- Puede cambiar el intervalo de inserción de texto arrastrando las cuatro esquinas y los cuatro lados del intervalo de inserción de texto.

4 **Usando el teclado, escriba el texto que desee insertar.**



➜El texto que escriba aparecerá en la ventana.

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada** **(p.34)****.**

Ajustar la nitidez

Puede hacer la atmósfera general de una imagen más suave o más dura.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen]** **(p.32)****.**

2 **Seleccione [Nitidez] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparecerá la ventana [Nitidez].

3 **Ajuste la imagen.**

Arrastre a la derecha para ajustar

Ventana Nitidez



- Mueva el deslizador hacia la derecha para hacer la imagen más dura, y hacia la izquierda para hacerla más suave.

➜La imagen se ajusta.

4 **Amplíe la ventana y compruebe los ajustes** (p.33)**.**

5 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada** (p.34)**.**

Corregir automáticamente los ojos rojos

Puede detectar y corregir automáticamente los ojos rojos que aparecen al fotografiar personas usando flash.

1 **Seleccione la imagen que desee editar y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.32)**.**

2 **Seleccione [Corrección de ojos rojos] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Aparece la ventana [Corrección de ojos rojos].

3 **Haga clic en el botón [Inicio].**

Ventana Corrección de ojos rojos



➜La imagen se corrige.

4 **Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada** (p.34)**.**

Corregir manualmente los ojos rojos

Puede corregir manualmente los ojos rojos que no puedan corregirse automáticamente.

1 **Muestre la ventana [Corrección de ojos rojos] (p.38).**

2 **Amplíe la imagen (p.33) y, a continuación, seleccione [Modo manual].**



3 **Compruebe que esté seleccionado [ ] en el paso 2 y establezca la cantidad de corrección.**



Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar

4 **Arrastre y coloque un cuadro alrededor del lugar de la imagen que desea corregir y, a continuación, haga clic en [OK].**



Haga clic en [OK]

Arrastre un cuadro sobre el lugar para corregir

➜La imagen se corrige.

5 **Corrija otros lugares de la misma manera.**

6 **Haga clic en el botón [OK] y guarde la imagen como una imagen separada (p.34).**

Editar películas

Puede editar las películas que haya descargado en el ordenador de diversas maneras, incluida la unión de películas y la adición de efectos especiales tales como títulos y música de fondo.

Una vez que haya editado las películas usando estas funciones, no podrá reproducirlas en la cámara.

1 Seleccione la película.



2 Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Editar película].



3 Haga clic en el botón de la izquierda para seleccionar una tarea de edición y, a continuación, edite la película.

Seleccione la tarea de edición

Instrucciones detalladas



Orientaciones

Área de storyboard*

* Muestra miniaturas de las películas seleccionadas. Las películas se unen consecutivamente empezando por la del extremo izquierdo.

Funciones del área de storyboard

Reproducir películas

Reorganizar el orden de las películas seleccionadas

Mostrar información sobre la película seleccionada

Preferencias de funciones de edición de películas

Quitar la película seleccionada del área de storyboard



Cuadro de transición (icono para el efecto especial utilizado en la transición entre películas unidas)

Funciones de la ventana [Ordenar]

Reorganizar el orden de las películas seleccionadas



Establecer el intervalo de reproducción para la película (inicio y final de la reproducción)*

Establecer la rotación o el reflejo de la película seleccionada

* Cuando se selecciona una imagen fija en el área de storyboard, es posible seleccionar el periodo de presentación para la imagen fija.

Funciones de la ventana [Aplicar efecto]

Convertir la película seleccionada a tono sepia o monocromo

Agregar texto a la película seleccionada

Aumentar parte de la película seleccionada



Establecer el efecto utilizado en la transición entre películas (cuadro de transición)*

* Seleccione el cuadro de transición en el área de storyboard y, a continuación, haga clic en el botón [Efecto de transición] para establecer el efecto utilizado.

Cuando agregue al área de storyboard una imagen con audio grabado que se haya captado con una cámara de la serie EOS-1D, el audio no se adjuntará automáticamente. Agregue el archivo de audio en la ventana [Ajustar sonido] de la página siguiente.

● Funciones de la ventana [Ajustar sonido]

Agregar un archivo de audio a la película seleccionada*



Ajuste el volumen de audio para la película seleccionada y haga los ajustes de “Fade-in” (aumento gradual del volumen) y “Fade-out” (reducción gradual del volumen)

* Puede agregar un archivo de audio MP3 o WAV como música de fondo (BGM) o como tono de efectos. Cuando agregue audio a una película en esta ventana, bajo la miniatura de la película en el área de storyboard aparecerá una barra que muestra la duración del archivo de audio.

4 Haga clic en el botón [Guardar] de la izquierda.



➜Aparecerá la ventana [Guardar].

5 Especifique los ajustes necesarios (destino para guardar, etc.) y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].

Ajusta automáticamente el tamaño y la frecuencia de cuadros óptimos para guardar las películas

Escriba el nombre de archivo

Seleccione la carpeta en la que se guardará la película

Establezca el formato de la película guardada


Editar película
PASO 5: Guardar los resultados de la edición.
1. Añadir imágenes
2. Ordenar
3. Aplicar efecto
4. Ajustar sonido
5. Guardar
6. Salir
Guardar archivo
Nombre de archivo:
Movie
Guardar en carpeta:
C:¥Users¥CANON¥Documents
Examinar
Tipo de imagen de grabación
Selección automática
Especificar un tipo de imagen de grabación
AVI (MotionJPEG)
Ajustes avanzados
Tipo de imagen de grabación:AVI (MotionJPEG)
Tamaño de imagen:320 x 240 (estándar)
Velocidad del marco:15 Fotogramas/segundo (estándar)
Sonido:16 bits, 22,050 kHz, Monoaural (estándar)
Tiempo total: 00:18
Haga clic en el botón [Guardar] para guardar los resultados de la edición.
Guardar
En este paso, puede guardar los resultados de la edición. Cuando haya establecido los ajustes para guardar, haga clic en el botón [Guardar] para continuar.

● Cuando seleccione un tipo de imagen en el cuadro de lista [Especificar un tipo de imagen de grabación], puede especificar los ajustes de [Tamaño de imagen], [Velocidad del marco]* y [Sonido] haciendo clic en el botón [Ajustes avanzados]. La frecuencia de muestreo de [Sonido] para las películas MOV editadas se fija en 48 kHz.

* Frecuencia de cuadros: número de cuadros grabados por segundo

➜La película editada se guardará.

6 Haga clic en el botón [Salir] de la izquierda.



Si convierte la frecuencia de cuadros de una película después de editarlo, es posible que algunas escenas no se reproduzcan con suavidad.

- Cuando seleccione [MOV (H.264)] en el cuadro de lista [Especificar un tipo de imagen de grabación] de la ventana en el paso 5, las duraciones de película que se pueden guardar serán las que se muestran a continuación.

Tamaño de imagen	Duraciones de película que se pueden guardar	
	23,976 cps / 25 cps / 29,97 cps*	50 cps / 59,94 cps*
1920 × 1080	Hasta 10 min.	–
1280 × 720	Hasta 20 min.	Hasta 10 min.
640 × 480	Hasta 30 min.	Hasta 20 min.
320 × 240	Hasta 60 min.	–

Si intenta guardar una película de mayor duración que los tiempos antes indicados, aparecerá un mensaje. Cuando esto suceda, acorte la película o reduzca el tamaño de la imagen.

* Las frecuencias de cuadros de 23,976 cps, 29,97 cps y 59,94 cps se muestran respectivamente como 24 cps, 30 cps y 60 cps en el menú de la cámara.

- Guardar películas puede tardar algún tiempo. La tarea de guardar películas tarda especialmente cuando se selecciona [MOV (H.264)] en el cuadro de lista [Especificar un tipo de imagen de grabación].

P.e.) Guardar una película de 1 minuto con un tamaño de imagen de 1920 × 1080 tarda unos 10 minutos, en función de los requisitos del sistema (p.87).
El tiempo necesario para guardar varía mucho según factores tales como el rendimiento del ordenador y el tamaño de la imagen, y puede ser aún más largo.

Cortar películas

Puede cortar sus escenas favoritas de una película que haya captado.

1 Haga doble clic en la película que desee reproducir.



➜Aparecerá la ventana del visor y se reproducirá el vídeo.

2 Haga clic en el botón [Cortar película].



➜Compruebe el mensaje del cuadro de diálogo que aparece y haga clic en el botón [Aceptar]. Aparece la ventana [Cortar película].

3 Haga clic en el botón [▶].

Ventana Cortar película



➜Se inicia la reproducción de la película.

4 Haga clic en el botón [◗] en la posición que desee ajustar como punto de inicio, haga clic de nuevo en el botón [▶] para reproducir el vídeo y haga clic en el botón [◗] en la posición que desee ajustar como punto final.

➜La película se corta.

5 Haga clic en el botón [Guardar].



➜Aparece la ventana [Guardar como].

6 Especifique el nombre de archivo y el destino para guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].



➜La película cortada se guarda como una película separada de la película original.

Usar la ventana de álbum de instantáneas de vídeo

Puede tanto reproducir como editar álbumes de instantáneas de vídeo grabados con una cámara EOS DIGITAL y descargados en el ordenador. Las funciones de edición incluyen el cambio de orden o la eliminación de instantáneas de vídeo, y la adición de música a los álbumes de instantáneas de vídeo.

Esta función no se puede utilizar para editar vídeos que no sean álbumes de instantáneas de vídeo.

Reproducir álbumes de instantáneas de vídeo

1 Seleccione una imagen (Álbum de instantáneas de vídeo) en la ventana principal.

- Las imágenes con [ ] en la miniatura son álbumes de instantáneas de vídeo EOS.

2 Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Editar EOS Instant. vídeo].



➜Aparecerá la ventana de álbum de instantáneas de vídeo.

3 Haga clic en el botón [▶].

Abre otra instantánea de vídeo
Muestra instrucciones detalladas
Muestra la instantánea de vídeo seleccionada en el área de miniaturas
Muestra información sobre la instantánea de vídeo
Ajusta el volumen de reproducción
Área de miniaturas

➜Se reproduce un álbum de instantáneas de vídeo.

Editar álbumes de instantáneas de vídeo

Cambiar el orden de las instantáneas de vídeo

1 Seleccione una instantánea de vídeo en el área de miniaturas.



2 Haga clic en el botón [ ] o [ ].

- Al hacer clic en el botón [ ] se intercambia el orden con la instantánea de vídeo de la izquierda; al hacer clic en el botón [ ] se intercambia con la instantánea de vídeo de la derecha.



- Puede eliminar una instantánea de vídeo seleccionando una instantánea de vídeo y haciendo clic en el botón [ ].
- Puede deshacer una edición haciendo clic en el botón [ ] arriba a la izquierda de la ventana, y rehacerla haciendo clic en el botón [ ].

Añadir música de fondo a los álbumes de instantáneas de vídeo

1 Seleccione [Seleccionar archivo de música] en el cuadro de lista [ ] en el área de miniaturas.



- También puede mostrar el cuadro de diálogo [Abrir archivo de música] haciendo clic en el botón [ ] arriba a la izquierda de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo.

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Abrir archivo de música]. (Cuando abra el cuadro de diálogo [Abrir archivo de música], se abrirán los archivos [EOS Sample Music].)

2 Seleccione un archivo de música y haga clic en el botón [Abrir].

➜Se añadirá la música y se mostrará la información del archivo de música.



- Cuando se selecciona [Sonido de película original] en el cuadro de lista [ ] en el paso 1, no se muestra información sobre el archivo de música.

Los álbumes de instantáneas de vídeo editados por cualquier medio diferente de esta función no se pueden editar de nuevo.

Los álbumes de instantáneas de vídeo editados con esta función se pueden reproducir en una cámara EOS REBEL T3i/600D.

Guardar álbumes de instantáneas de vídeo editados

1 Haga clic en el botón [ ] arriba a la izquierda de la ventana.



➜Aparecerá la ventana [Guardar como].

2 Especifique un destino para guardar, escriba un nombre de archivo y haga clic en el botón [Guardar].

Salir de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo

Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Salir].



➜La ventana de álbum de instantáneas de vídeo se cierra.

Utilizar las imágenes

Puede ver las imágenes como una presentación de diapositivas, enviarlas en un mensaje de correo electrónico o usarlas como papel tapiz o como protectores de pantalla para el ordenador.

Ver imágenes como una presentación de diapositivas

Puede mostrar las imágenes seleccionadas a pantalla completa y cambiar entre ellas como en una presentación de diapositivas.

1 **Seleccione imágenes.**

2 **Haga clic en [Presentación de diapositivas].**



➜Aparece la ventana [Ver como presentación de diapositivas].

3 **Ajuste el estilo de presentación de diapositivas y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**

Ventana Ver como presentación de diapositivas



➜Aparece la ventana de presentación de diapositivas y se inicia la presentación de diapositivas.

Ventana Presentación de diapositivas


IMG_0012.JPG
Nombre de archivo
Ajuste de clasificación
Selecciona la imagen*1
Imprime la imagen*2
Cambia a la imagen anterior
Hace una pausa en la presentación de diapositivas
Cambia a la imagen siguiente
Termina la presentación de diapositivas

*1 La imagen está seleccionada. Cuando la presentación de diapositivas termina y vuelve a la ventana principal, la imagen se muestra como seleccionada.

*2 La imagen está seleccionada para la impresión. Cuando la presentación de diapositivas termina y vuelve a la ventana principal, se muestra el cuadro de diálogo de impresión.

➜ Una vez que se han mostrado todas las imágenes, la ventana Presentación de diapositivas se cierra y vuelve a la ventana principal.

● Para terminar la presentación de diapositivas a la mitad, haga clic en [⊗].

Enviar una imagen por correo electrónico

Puede adjuntar una imagen seleccionada a un correo electrónico y enviarla.

La imagen adjunta que se envía es una copia de la imagen original y, en consecuencia, la imagen original permanece inalterada en el ordenador.

Tenga en cuenta que el software de correo electrónico debe de ser compatible con MAPI para adjuntar y enviar imágenes seleccionadas en ZB. Consulte el manual de instrucciones del software de correo electrónico para ver los ajustes relacionados con MAPI.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Imprimir y compartir] ▶ [Enviar imágenes por correo electrónico].



➜ Aparecerá la ventana [Enviar imágenes por correo electrónico].

3 Seleccione [Utilizando los ajustes recomendados.] y, a continuación, haga clic en el botón [Adjuntar a correo electrónico].

Ventana Enviar imágenes por correo electrónico



➜El software de correo electrónico se inicia y la imagen se adjunta a un correo electrónico.

● Escriba la dirección y un mensaje, y envíe el correo electrónico.

Crear un papel tapiz a partir de una imagen

Puede convertir una imagen seleccionada en el papel tapiz del ordenador.
La imagen de mapa de bits para el papel tapiz (extensión ".BMP") se crea usando una copia de una imagen y, en consecuencia, la imagen original permanece inalterada.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar como papel tapiz].



➜Aparece la ventana [Exportar como papel tapiz].

3 Especifique el diseño y el destino donde guardar el papel tapiz y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Exportar como papel tapiz



➜La imagen seleccionada para el papel tapiz se aplicará como papel tapiz.

➜La imagen seleccionada para el papel tapiz se guardará en la carpeta especificada.

? Para recuperar el papel tapiz original

1 En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú que aparece, seleccione [Propiedades].

2 Seleccione la ficha [Escritorio].

3 Seleccione el archivo que se convertirá en papel tapiz y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

Crear un protector de pantalla a partir de una imagen

Puede convertir una imagen seleccionada en el protector de pantalla del ordenador.
Los datos para el protector de pantalla (extensión ".SCR") se crean usando una copia de la imagen y, en consecuencia, la imagen original permanece inalterada.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar como protector de pantalla].



➜Aparece la ventana [Exportar como protector de pantalla].

3 Active la casilla [Incluir imágenes en el protector de pantalla] y haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Exportar como protector de pantalla


Exportar como protector de pantalla
PASO 2: Especificar los ajustes de exportación
Ajustes de protector de pantalla
Incluir imágenes en el protector de pantalla (mayor tamaño del archivo)
Cambiar el tamaño de las imágenes:
1024x768
Tamaño del protector de pantalla:
0 KB
Calcular
Obtener vista previa del protector de pantalla...
Guardar en el archivo
Especificar nombre de archivo y carpeta
Guardar como...
C:\Users\idea\Documents\Canon Utilities\ZBScreenSaver\ZBScreenSaver.scr
Establecer como protector de pantalla predeterminado
NOTA: Los protectores de pantalla se guardarán como protector de pantalla de Windows (*.scr).
< Anterior
Finalizar
Cancelar

➜Los datos para el protector de pantalla se guardarán en la carpeta especificada.

4 Especifique en el ordenador el protector de pantalla guardado.

- En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú que aparece, seleccione [Personalizar]. Haga clic en [Protector de pantalla], en el cuadro de diálogo que aparece, para mostrar la ficha [Protector de pantalla].
- Dependiendo de su SO, haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione [Propiedades]. En el cuadro de diálogo [Propiedades de Pantalla] que aparece, muestre la ficha [Protector de pantalla].



Aplica los datos del protector de pantalla seleccionado

Seleccione los datos del protector de pantalla guardado

Acerca de la casilla de verificación [Incluir imágenes en el protector de pantalla]

Cuando se activa la casilla [Incluir imágenes en el protector de pantalla] en el paso 3, la imagen original se copia para crear los datos para el protector de pantalla. Esto significa que, aunque se elimine la imagen original o se cambie el nombre del archivo, ello no afectará al protector de pantalla. No obstante, si desactiva la casilla de verificación, los datos se crearán usando la imagen original y, si se elimina la imagen original o se cambia el nombre del archivo, el protector de pantalla no funcionará correctamente.

Grabar imágenes en un CD

Puede grabar las imágenes seleccionadas en un CD.
Esta función sólo es compatible con ordenadores que estén equipados con una unidad CD-R/RW estándar.

1 Inserte un disco CD-R/RW en la unidad de CD-R/RW.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo que se muestra a continuación, haga clic en el botón [ ] para cerrar el cuadro de diálogo.


Reproducción automática
Unidad de DVD/CD-RW (F:)
Realizar siempre esto para CDs en blanco:
Opciones de CD en blanco
Grabar un CD de audio
con Reproductor de Windows Media
Grabar archivos en disco
con Explorador de Windows
Ver más opciones de Reproducción automática en el Panel de control

2 Seleccione las imágenes que desee grabar en el CD.

3 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Copia de seguridad en CD].



➜Aparece la ventana [Copia de seguridad en CD].

4 Especifique los ajustes para grabar en el disco CD-R/RW y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

Ventana Copia de seguridad en CD



➜Se iniciará la grabación en el CD-R/RW.

Imprimir varias imágenes en una hoja de papel (Impresión de índice)

Puede disponer varias imágenes en formato de índice e imprimirlas en una hoja de papel.

1 Seleccione las imágenes.

2 Haga clic en los botones [Imprimir y compartir] ▶ [Impresión del índice].



➜Aparecerá la ventana [Impresión de índice].

3 Especifique ajustes tales como el tipo de papel y el número de impresiones y, a continuación, haga clic en el botón [Imprimir].

Ventana Impresión de índice



➜Se iniciará la impresión.

Para ver la lista de funciones de la ventana de impresión del índice, consulte la p.95.

3 Funciones de alto nivel

Comparar varias imágenes 56
Listar imágenes por nivel de carpeta..... 57
Ver la información de captura de una imagen..... 58
Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla 59
Exportar información de captura..... 60
Exportar películas..... 61
Extraer imágenes fijas de una película 63
Organizar imágenes usando funciones de alto nivel ... 65
- Ajustar palabras clave en imágenes..... 65
- Escribir comentarios en imágenes 65
- Guardar varias imágenes con nuevos nombres de archivo 66
- Clasificar imágenes por fecha de toma 67

Buscar imágenes..... 68
Utilizar funciones avanzadas de edición..... 69
- Ajustar el color de una imagen en RGB 69
- Ajustar el nivel de brillo..... 70
- Ajustar la curva de tonos..... 70
- Reducir la nitidez de una imagen 71
- Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes 72
- Fusionar imágenes para crear imágenes panorámicas... 72

Añadir sonido a imágenes y reproducirlo..... 74
- Añadir sonido a imágenes..... 74
- Reproducir sonido 74

Imprimir usando otro software de impresión 75

Comparar varias imágenes

Para comparar varias imágenes, puede dividir la ventana del visor en dos, tres o cuatro, y mostrar varias imágenes al mismo tiempo.
También puede alinear la posición de visualización ampliada de las imágenes y compararlas.

1 En la ventana principal, seleccione las imágenes que desee comparar (p.11).

2 Haga clic en [Ver imagen] (p.88).

➜Aparecerá la ventana del visor.

3 Seleccione el número de imágenes que desee mostrar al mismo tiempo.



➜La ventana del visor se divide y las diversas imágenes se muestran al mismo tiempo.

Ejemplo de visualización cuando se hace clic en [ ]



4 Haga clic en [Sincronizar] y, a continuación, amplíe la imagen.





➜Aparece la visualización sincronizada, y todas las imágenes se muestran con la misma ampliación de visualización y en la misma posición.

➜Aparece la ventana [Navegador], que muestra la posición de visualización ampliada y permite examinarla y moverla (p.23).

- Haga clic de nuevo en [Sincronizar] para cancelar la visualización sincronizada. Ahora puede cambiar la ampliación de visualización y mover la posición de visualización ampliada para cada imagen.
- Para volver a la vista completa, haga clic en [ ] en la parte superior izquierda de cada ventana.
- Para cancelar la visualización dividida, haga clic en [ ] en la parte superior de la ventana.

Listar imágenes por nivel de carpeta

Puede cambiar la visualización de la ventana principal al Modo de desplazamiento, que muestra en vista simultánea múltiples carpetas y las imágenes que contienen. También puede ajustar el nivel hasta el cual se muestran las imágenes y las carpetas en la ventana, lo que facilita la búsqueda de las carpetas y las imágenes que se desea.

1 Haga clic en la ficha [Modo de desplazamiento].



➜La visualización de la ventana principal cambia al Modo de desplazamiento.

2 Seleccione el menú [Herramientas] ▶ [Preferencias].

➜Aparecerá la ventana [Preferencias].

3 Cambie la profundidad del nivel de carpetas a mostrar.



4 Haga clic en el botón [Aceptar].

➜Se muestra la ventana principal con la profundidad de carpetas ajustada.

Ejemplo de visualización cuando se ha ajustado el nivel de carpetas en [3]



➜En la ventana se muestran las carpetas hasta el tercer nivel y las imágenes que contienen.

- Las carpetas que se encuentran en un nivel igual o superior al cuarto se muestran como iconos de carpetas. Haga doble clic en estas carpetas para mostrar las imágenes y carpetas que contienen.

Para ver la lista de funciones de la ventana Modo de desplazamiento, consulte la p.89.

Ver la información de captura de una imagen

1 Active el Modo de zoom (p.88) o el Modo de desplazamiento (p.89).

2 Seleccione la imagen cuya información desea ver.

3 Haga clic en [Propiedades].



➜Aparecerá la ventana [Propiedades] (ventana de información de imagen).

Ventana Propiedades



En el Modo de vista previa, se muestra la misma información que en la ventana [Propiedades] en el área de visualización de la información (p.90).

Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla

Puede cambiar el tamaño de una imagen o convertirla en una imagen TIFF (extensión ".TIFF") o en una imagen de mapa de bits (extensión ".BMP") y guardarla. Dado que la imagen se guarda como una imagen separada, la imagen original permanece inalterada.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar imágenes fijas].



➜Aparece la ventana [Exportar imágenes fijas].

3 Especifique el tamaño de imagen, el tipo, el nombre de archivo y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].



➜La imagen se guarda como una imagen separada de la imagen original.

Exportar información de captura

Puede exportar como un archivo de texto la información de captura grabada en la imagen.

1 Seleccione una imagen.

2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar propiedades de la captura].



➜Aparecerá la ventana [Exportar propiedades de la captura].

3 Especifique la información de captura a exportar y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].


Exportar propiedades de la captura
PASO 2: Especificar los ajustes de exportación
Ajustes de exportación
Seleccione las propiedades de captura que desea exportar:
Seleccionar todo
Borrar todo
Guardar en el archivo
Especificar el nombre del archivo y la carpeta:
Guardar como...
NOTA:
Las propiedades se guardarán como archivos de texto (*.txt).
No se exportarán los archivos que no tengan propiedades de captura.
< Anterior
Finalizar
Cancelar

➜La información de captura se guarda como un archivo de texto (extensión “.TXT”).

Exportar películas

Puede cambiar el tamaño o el tipo de una película y, a continuación, exportarla como un archivo separado.

Una vez que haya exportado las películas usando esta función, no podrá reproducirlas en la cámara.

1 Seleccione la película.



2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Exportar películas].



➜Aparecerá la ventana [Seleccionar el tipo de imagen de grabación].

3 Seleccione el tipo de imagen que desea guardar y haga clic en el botón [Siguiente].



● Especifique los [Ajustes de giro] según sea necesario.

➜Aparecerá la ventana [Establecer el tipo de imagen de grabación].

4 Ajuste el tipo de imagen que desea guardar y haga clic en el botón [Siguiente].



- Cuando seleccione [MOV (H.264)] en el cuadro de lista [Tipo de imagen de grabación] en la ventana del paso 3, puede especificar los ajustes de [Tamaño de imagen], [Velocidad del marco] y [Audio]. La frecuencia de muestreo de [Audio] para las películas MOV editadas se fija en 48 kHz. Cuando seleccione [AVI (MotionJPEG)], puede especificar los ajustes de [Tamaño de imagen], [Velocidad del marco], [Calidad de la imagen] y [Audio].

➜Aparece la ventana [Especifique el nombre de archivo para guardar].

5 Especifique los ajustes necesarios (nombre de archivo guardado, destino para guardar, etc.) y, a continuación, haga clic en [Finalizar].


Exportar películas
PASO 4: Especifique el nombre del archivo que desea guardar.
Ayuda
1. Seleccionar películas
2. Seleccionar el tipo de imagen de grabación
3. Establecer el tipo de imagen de grabación
4. Especifique el nombre de archivo para guardar
5. Iniciar exportación
Ajustes de nombre de archivo
La misma que la imagen original
Asignar nº de secuencia
Prefijo:
Movie
Guardar en carpeta
C:¥Users¥CANON¥Documents
Examinar
[Información del tipo de imagen de grabación]
Tipo de imagen de grabación:MOV (H.264)
Tamaño de imagen:640 x 480
Velocidad del marco: 30 Fotogramas/segundo
Sonido:16 bits, 48,000 kHz, Estéreo
Regresar al menú principal
< Anterior
Finalizar
Cancelar
Elementos seleccionados: 1

➜Se iniciará la exportación de la película.

La exportación de películas tarda algún tiempo. Para obtener información detallada, consulte en la p.43.

Extraer imágenes fijas de una película

Puede extraer imágenes fijas de una película y guardarlas como archivos de imagen.

1 Seleccione la película.



2 Haga clic en los botones [Exportar] ▶ [Extraer fotogramas de una película].



➜Aparecerá la ventana [Establezca el método de extracción].

3 Ajuste el método de extracción y haga clic en el botón [Siguiente].



- **[Extraer todos los fotogramas]**
  Esta opción extrae todos los fotogramas de una película como imágenes fijas.
- **[Especificar un intervalo y extraer los fotogramas]**
  Esta opción extrae imágenes fijas de una película a intervalos de un número establecido de fotogramas o de segundos.
- **[Especificar el número de copias y extraer los fotogramas]**
  Esta opción extrae un número especificado de imágenes fijas de los fotogramas de una película. El intervalo para la extracción de cada una de las imágenes del número especificado se calcula de forma uniforme a través del número de fotogramas de la película.
- **[Extraer una imagen especificada]**
  Esta opción extrae una imagen fija de una escena de su elección durante la reproducción de la película.

➜Aparecerá la ventana [Vista previa de la imagen].

4 Examine las imágenes extraídas y haga clic en el botón [Siguiente].

- Cuando seleccione [Extraer una imagen especificada] en la ventana del paso 3, puede reproducir la película en la sección superior de la ventana y extraer una imagen haciendo clic en el botón [Agregar] cuando llegue a la escena que desee.


Quitar la marca de verificación de las imágenes anterior y posterior a la imagen seleccionada
Reproducción/pausa, parada, retroceder fotograma, avanzar fotograma, ajuste de volumen, reproducción a media velocidad, reproducción a doble velocidad
Cambiar el tamaño de las miniaturas
Agregar/quitar todas las marcas de verificación
Girar todas las imágenes
Guardar las imágenes con marcas de verificación

➜Aparece la ventana [Configure guardado].

5 Especifique los ajustes necesarios (destino para guardar, etc.) y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].



➜Se iniciará la extracción de las imágenes fijas.

Organizar imágenes usando funciones de alto nivel

Puede organizar imágenes usando funciones de alto nivel tales como el ajuste de palabras clave y la introducción de comentarios, el cambio de nombre de varios archivos en una única operación, y la clasificación de imágenes por año/mes/fecha de toma, todas las cuales resultan útiles para organizar las imágenes.

Ajustar palabras clave en imágenes

Puede ajustar palabras clave para identificar imágenes. Las palabras clave ajustadas son también útiles para buscar imágenes (p.68).

1 Muestre la ventana [Propiedades] (p.58).

2 Haga clic en el botón [ ] en [Palabras clave] y, a continuación, haga clic en [Ver/Modificar palabras clave].

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Ver/Modificar palabras clave].

3 Seleccione las palabras clave y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].


Ver/Modificar palabras clave
Marque o desmarque las casillas para modificar el modo en que se aplican las palabras clave a los archivos seleccionados. Para agregar una palabra clave nueva, escriba el nombre en el campo de texto de la categoría correspondiente y, a continuación, pulse el botón +.
Gente:
Amigos
Familia
Niños
Lugares:
Ciudad
Hogar
Playa
Eventos:
Aniversario
Fiesta
Vacaciones
Otros:
Seleccionar la clasificación que se va a asignar a los archivos seleccionados
Restablecer
Aceptar
Cancelar

➜La palabra clave se ajustará en la imagen.

Escribir comentarios en imágenes

Puede introducir información sobre las imágenes en forma de comentarios. Los comentarios introducidos son también útiles para buscar imágenes (p.68).

1 Muestre la ventana [Propiedades] (p.58).

2 Haga clic en el botón [ ] en [Comentario].

➜Se muestra un campo para introducir comentarios.

3 Escriba texto y, a continuación, pulse la tecla <Entrar> en el teclado.



➜El texto escrito se guardará en la imagen.

Guardar varias imágenes con nuevos nombres de archivo

Puede copiar varias imágenes y guardarlas con nuevos nombres de archivo en una sola operación.

1 **Seleccione todas las imágenes que desee guardar con nuevos nombres de archivo** **(p.11)****.**

2 **Haga clic en los botones [Ver y clasificar] ▶ [Cambiar el nombre de varios archivos].**



➜Aparecerá la ventana [Cambiar el nombre de varios archivos].

3 **Active la casilla [Hacer copias de los archivos], especifique el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].**



➜Se guardarán con los nombres nuevos imágenes separadas de las imágenes originales.

En el paso 3, si desactiva la casilla de verificación de [Hacer copias de los archivos] en la ventana, tenga en cuenta que cambiará el nombre de archivo de todas las imágenes seleccionadas, incluidas las imágenes originales.

Clasificar imágenes por fecha de toma

Es posible clasificar varias imágenes en diferentes carpetas según su fecha de toma.

1 Seleccione todas las imágenes que desee clasificar (p.11)**.**

2 Haga clic en los botones [Ver y clasificar] ▶ [Clasificar en una carpeta].



➜Aparecerá la ventana [Clasificar en una carpeta].

3 Especifique la estructura de carpetas y el destino donde guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].



➜Las imágenes se clasificarán por fecha de toma.

Ajustes para la estructura de carpetas

Elemento de ajuste	Descripción
FechaMesAño	Clasifica las imágenes creando una carpeta de primer nivel según el año/mes/fecha de toma.
Año\FechaMesAño	Clasifica las imágenes creando una carpeta de segundo nivel para el año de toma, y para el mes y la fecha.
Año\Mes\ FechaMesAño	Clasifica las imágenes creando una carpeta de tercer nivel para el año de toma, el mes y la fecha.

Buscar imágenes

Puede buscar imágenes por clasificaciones (p.23), fecha de toma, actualización, comentarios (p.65) y palabras clave (p.65).

1 Haga clic en los botones [Ver y clasificar] ▶ [Buscar].



➜Aparecerá la ventana [Buscar].

2 Especifique los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en el botón [Siguiente].



➜Se iniciará la búsqueda y se mostrarán las imágenes que coincidan con los criterios.

3 Haga clic en el botón [Finalizar] para cerrar la ventana de resultados de búsqueda.

➜La visualización vuelve a la ventana principal.

4 Examine las imágenes encontradas en la ventana principal.

- Las imágenes encontradas se muestran como [Resultados de la búsqueda] en el área de carpetas en la ventana principal. Si selecciona esta carpeta, se mostrarán las imágenes encontradas.



- Las imágenes de la carpeta [Resultados de la búsqueda] se almacenan hasta que se realice otra búsqueda o se salga de ZB.
- Cualquier trabajo que haga en las imágenes de la carpeta [Resultados de la búsqueda] se aplicará a todas las imágenes originales. Por lo tanto, tenga en cuenta que si edita o elimina imágenes dentro de la carpeta [Resultados de la búsqueda], también se editarán o eliminarán las imágenes originales.

Puede hacer clic en el botón [Buscar] de la ventana principal y mostrar la ventana [Buscar].

Utilizar funciones avanzadas de edición

Esta sección explica la edición de imágenes usando funciones de alto nivel, asumiendo que conoce el manejo del software estándar de edición de imágenes.

Las imágenes JPEG se deterioran ligeramente cuando se editan y se guardan, y no es posible recuperar la imagen anterior a la edición. Por este motivo, las imágenes JPEG editadas deben guardarse como imágenes separadas de la imagen original.

Puede editar imágenes RAW en Digital Photo Professional (en adelante, “DPP”). Seleccione la imagen RAW en la ventana principal y haga clic en los botones [Editar] ▶ [Digital Photo Professional Procesar imágenes RAW], lo que iniciará DPP. Para ver instrucciones detalladas sobre el uso de DPP, consulte el “Digital Photo Professional INSTRUCCIONES” (manual electrónico en formato PDF).

Ajustar el color de una imagen en RGB

Puede ajustar el color de una imagen en RGB (rojo, verde, azul).

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.32).

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 En el cuadro de lista, seleccione [Ajuste de RVA].



➜La ventana cambia a la ventana [Ajuste de RVA].

4 Ajuste la imagen.

Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar



➜La imagen se ajusta.

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada (p.34).

Ajustar el nivel de brillo

Puede ajustar el nivel de brillo (equilibrio).

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.32).

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 En el cuadro de lista (p.69), seleccione [Ajuste de nivel].

➜La ventana cambia a la ventana [Ajuste de nivel].

4 Ajuste la imagen.



Arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar

➜La imagen se ajusta.

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada (p.34).

Ajustar la curva de tonos

Puede ajustar el brillo, el contraste y el color de un área específica cambiando la curva de tonos.

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.32).

2 Seleccione [Ajuste de color/brillo] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparece la ventana [Ajuste de color/brillo].

3 En el cuadro de lista (p.69), seleccione [Ajuste de curva de tonos].

➜La ventana cambia a la ventana [Ajuste de curva de tonos].

4 Ajuste la imagen.



Haga clic para agregar un [■] (punto)
Ajuste arrastrando [■]

➜La imagen se ajusta.

- El eje horizontal muestra el nivel de entrada, y el vertical el de salida.
- El número máximo de [■] es 10.
- Para eliminar un [■], pulse la tecla <Supr> del teclado o haga doble clic en el [■].

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada (p.34).

Reducir la nitidez de una imagen

Puede ajustar los valores de cantidad, radio y umbral, y ajustar la nitidez.

1 Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen] (p.32).

2 Seleccione [Nitidez] y, a continuación, haga clic en el botón [Finalizar].

➜Aparecerá la ventana [Nitidez].

3 Seleccione la ficha [Máscara de enfoque] y ajuste.



Arrastre a la derecha para ajustar

➜La imagen se ajusta.

4 Amplíe la ventana y compruebe los ajustes (p.33).

5 Haga clic en el botón [Guardar como] y guarde la imagen como una imagen separada (p.34).

Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes

Puede transferir imágenes a un software de edición de imágenes diferente de ZB.

1 **Seleccione una imagen y muestre la ventana [Editar imagen]** (p.32)**.**

2 **Seleccione [Editar mediante un editor de imágenes externo].**

3 **Haga clic en el botón [Gestionar lista] y, a continuación, registre el software de edición de imágenes.**

- Seleccione el software de edición de imágenes en la ventana que aparece.

4 **En el cuadro de lista [Editar mediante un editor de imágenes externo], seleccione el software de edición de imágenes registrado.**

5 **Haga clic en el botón [Finalizar].**

➜Se iniciará el software seleccionado en el paso 4 y se mostrará la imagen seleccionada en el paso 1.

Fusionar imágenes para crear imágenes panorámicas

Es posible fusionar un máximo de cuatro imágenes JPEG para crear imágenes panorámicas. Para fusionar imágenes, inicie el software de fusión de imágenes “PhotoStitch” desde ZB y utilícelo.

1 **Seleccione varias imágenes que desee fusionar** (p.11)**.**

2 **Haga clic en los botones [Editar] ▶ [Unir fotos].**



➜Se iniciará PhotoStitch y aparecerá la ventana principal.

3 Compruebe la disposición de las imágenes a fusionar y haga clic en la ficha [2. Fusionar].

- Si la disposición de las imágenes a fusionar no es la correcta, arrastre las imágenes para reorganizarlas.



➜La ventana cambia a la ficha [2. Fusionar].

4 Haga clic en [Iniciar].



➜Las imágenes se fusionan y se muestran.

5 Haga clic en la ficha [3. Guardar].

➜La visualización cambia a la ficha [3. Guardar].

6 Compruebe el intervalo a guardar y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].



Intervalo a guardar
Arrastre [■] para cambiar el intervalo

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Guardar como].

7 Especifique el destino donde guardar la imagen y, a continuación, haga clic en el botón [Guardar].

➜Las imágenes fusionadas se guardan.

8 Seleccione el menú [Archivo] ▶ [Salir].

➜PhotoStitch se cierra.

Vea también la Ayuda que se muestra al hacer clic en [?] a la derecha de la ventana para obtener información sobre el uso y las funciones de PhotoStitch.

Añadir sonido a imágenes y reproducirlo

Puede añadir sonido a imágenes y reproducir el sonido añadido a las imágenes con una cámara que tenga una función de grabación de sonido.

Añadir sonido a imágenes

Puede añadir archivos de sonido WAVE a las imágenes (extensión ".WAV").

1 Seleccione una imagen a la que desee añadir sonido.

2 Seleccione el menú [Editar] ▶ [Agregar/Suprimir sonido].

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Sonido].

3 Haga clic en el botón [Agregar] y seleccione el archivo de sonido que se añadirá a la imagen.

● Seleccione un archivo de sonido WAVE.
➜La visualización vuelve al cuadro de diálogo [Sonido].

4 Al hacer clic en el botón [Aceptar] se cierra el cuadro de diálogo.

➜El icono [♪] se muestra en las imágenes a las que se ha añadido sonido.

Reproducir sonido

Puede reproducir archivos de sonido adjuntos a las imágenes.

1 Seleccione una imagen que tenga un icono [♪] adjunto.

2 Seleccione el menú [Editar] ▶ [Reproducir sonido].

➜El sonido se reproduce.

Imprimir usando otro software de impresión

Puede iniciar desde ZB un software de impresión instalado en el ordenador e imprimir imágenes.

1 **Seleccione una imagen que desee imprimir.**

2 **Haga clic en los botones [Imprimir] ▶ [Imprimir utilizando otro software].**

➜Aparecerá la ventana [Imprimir utilizando otro software].

3 **Seleccione el software de impresión y, a continuación, haga clic en el botón [Iniciar].**

➜Se iniciará el software de impresión y se mostrará la imagen seleccionada en el paso 1.

4 **Haga los ajustes necesarios en el software de impresión e imprima.**

? El software de impresión no aparece

Un software de impresión incompatible con ZB no aparece en la ventana [Imprimir utilizando otro software] y, en consecuencia, no se puede usar para imprimir.

4 Preferencias

Preferencias 77
Ajustes generales 77
Ajustes de selección 78
Ajustes de rotación 78
Ajustes de impresión 79
Ajustes de información de captura 79
Ajustes de temas 80
Mostrar u ocultar botones de tarea 80

Preferencias

Puede cambiar cualquiera de las funciones de ZB en la ventana de preferencias. Compruebe los ajustes que se muestran para cada ventana antes de hacer cambios.

1 **Seleccione el menú [Herramientas] ▶ [Preferencias].**

2 **Seleccione la ficha que vaya a ajustar, haga los cambios en los ajustes y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].**



Ajustes generales

Puede hacer ajustes tales como el tamaño mínimo de las imágenes en miniatura que se muestran en la ventana principal, la velocidad del Modo de zoom (p.88), los niveles de visualización de imágenes y carpetas en el Modo de desplazamiento (p.89) y la administración de color.



Ajustes de selección

Puede hacer ajustes relacionados con la selección de imágenes.



Ajustes de rotación

Puede hacer ajustes relacionados con la rotación de imágenes.


Preferencias
Imprimiendo
Información de captura
Temas
General
Selección
Giro
Al descargar de la cámara imágenes JPEG giradas:
Girar la imagen original
Las imágenes JPEG giradas en la cámara almacenan información de giro junto con la información de captura en lugar de girar la imagen real.
Si selecciona esta casilla, se girará la imagen real al descargarla al equipo.
Sin embargo, en el caso de imágenes con datos de evaluación originales, la imagen real no se girará.
Mostrar sugerencia tras reproducir películas con información de giro.
Aceptar
Cancelar

Ajustes de impresión

Si está imprimiendo con la ventana [Impresión fotográfica] (p.17), puede ajustar si se recorta la imagen para imprimir sin bordes alrededor del papel, o si se imprime tal cual sin recortar.


Preferencias
General
Selección
Giro
Imprimiendo
Información de captura
Temas
Ajustes de recorte (para la tarea de Impresión fotográfica)
Aplicar escala y recortar la imagen para ajustarla al área de impresión
Aplicar escala (manteniendo la relación de aspecto) hasta llenar toda el área de impresión con la imagen. Las partes de la imagen que sobresalgan se recortarán.
No permitir el recorte de la imagen
Mostrar siempre toda la imagen original.
NOTA: si se selecciona esta opción, la función Recortar del paso 2 de la tarea de Impresión fotográfica estará desactivada.
Las tareas de impresión deben reiniciarse antes de que se active este ajuste.
Aceptar
Cancelar

Ajustes de información de captura

Puede ajustar la información que se muestra al hacer clic en [ ] (visualización de información de captura) en la ventana del visor (p.91).



Ajustes de temas

Puede ajustar el color de fondo de la ventana principal.



Mostrar u ocultar botones de tarea

Puede mostrar u ocultar los botones de tarea que se muestran a la izquierda de la ventana principal según sus necesidades. Ocultar los botones que no se utilizan facilita las operaciones de ZB.

1. **Seleccione el menú [Herramientas] ▶ [Personalizar].**
   ➔Aparecerá el cuadro de diálogo [Personalizar].
2. **Desactive las casillas de verificación de los botones que desee ocultar.**
3. **Haga clic en el botón [Aceptar] para aplicar los cambios.**
4. **Reinicie ZB para aplicar los ajustes.**

5 Usar imágenes en Internet

Cargar un vídeo en YouTube 82
Usar CANON iMAGE GATEWAY..... 83
Registrarse como miembro 83
Mostrar la página de inicio de CANON iMAGE GATEWAY..... 83
Cargar imágenes en un álbum de CANON iMAGE GATEWAY..... 84
Mostrar un álbum registrado de CANON iMAGE GATEWAY..... 84

Cargar un vídeo en YouTube

Puede cargar en YouTube vídeos guardados en el ordenador.

1 Seleccione un vídeo para cargarlo en la ventana principal.

2 Haga clic en los botones [Imprimir y compartir] ▶ [Cargar vídeos en YouTube].

➜Aparecerá la ventana [Cargar vídeos en YouTube].

3 Seleccione el vídeo en [Lista], escriba el título y otros elementos y haga clic en el botón [ ] (Cargar).

➜Aparece la ventana [Iniciar sesión en YouTube].

4 Escriba su nombre y su contraseña de YouTube y haga clic en el botón [Iniciar sesión].

- No se garantiza el funcionamiento sin contratiempos en lo relativo a las futuras especificaciones o los cambios en las especificaciones de YouTube.
- Los vídeos que se puede cargar pueden tener como máximo 10 minutos de longitud y un tamaño máximo de 1 GB.
- No es posible cargar vídeos que se haya editado en el ordenador (excepto Álbumes de instantáneas de vídeo).
- Se requiere un entorno que permita el acceso a Internet (suscripción con un proveedor, así como un software de exploración instalado, una línea de conexión activa, etc.).
- Las tarifas de conexión al proveedor y las tarifas de conexión a los puntos de acceso del proveedor se aplican por separado.

Usar CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY es un servicio en línea gratuito de Internet exclusivo para los usuarios que hayan adquirido una cámara digital Canon (no hay tarifa anual ni de inscripción).
Para conectar con CANON iMAGE GATEWAY, es necesario registrarse previamente como miembro. Inserte en el ordenador el disco EOS DIGITAL Solution Disk que se proporciona y realice el registro en la ventana de registro de miembros de CANON iMAGE GATEWAY que aparece después de instalar el software que incluye ZB. También puede utilizar el procedimiento siguiente para registrarse como miembro.
Para ver información detallada sobre CANON iMAGE GATEWAY, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.

Para utilizar esta función, se requiere un entorno que permita el acceso a Internet (suscripción con un proveedor, así como un software de exploración instalado, una línea de conexión activa, etc.).

Registrarse como miembro

Puede registrarse como miembro de CANON iMAGE GATEWAY.
Cuando haya terminado el registro, también podrá cambiar la información de conexión o añadir cámaras.

1 Regístrese como miembro.

➜Aparecerá el cuadro de diálogo de ajustes relativo al registro como miembro y la información de conexión.

2 Haga clic en el botón [Registro].

➜Se iniciará el software de exploración y se mostrará la página de registro de CANON iMAGE GATEWAY.
➜Realice el registro como miembro siguiendo las instrucciones de la pantalla.
● Cuando haya terminado el registro, también podrá cambiar la información de conexión o añadir cámaras.

Mostrar la página de inicio de CANON iMAGE GATEWAY

Se muestra la página de inicio de CANON iMAGE GATEWAY con el software de exploración.

1 Conéctese a la página de inicio.

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Introducir la información de registro].

2 Escriba su nombre de usuario y su contraseña y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

➜Cuando se muestre el cuadro de diálogo de conexión y se complete la conexión, se iniciará el software de exploración que esté usando y se mostrará la página de inicio de CANON iMAGE GATEWAY.

Cargar imágenes en un álbum de CANON iMAGE GATEWAY

Puede cargar las imágenes seleccionadas en ZB en un álbum de fotos en línea de CANON iMAGE GATEWAY. También puede mostrar las imágenes de un álbum registrado a personas específicas.
Las imágenes cargadas en un álbum son copias, así que las imágenes originales permanecen inalteradas en su ordenador.

1 Seleccione las imágenes que vaya a cargar en un álbum.

2 Conéctese a CANON iMAGE GATEWAY.

➜Aparecerá el cuadro de diálogo de ajustes relativo a la carga de imágenes.

3 Ajuste el tamaño, la calidad de la imagen, etc. y, a continuación, haga clic en el botón [Siguiente].

4 Escriba su nombre de usuario y su contraseña y, a continuación, haga clic en el botón [Cargar].

➜Cuando se muestre el cuadro de diálogo de conexión y se complete la conexión, se iniciará el software de exploración que esté usando y se mostrará la página del álbum de CANON iMAGE GATEWAY.

5 Cree un nuevo álbum.

● Siga las instrucciones de la pantalla para registrar en un nuevo álbum las imágenes seleccionadas en el paso 1.

Mostrar un álbum registrado de CANON iMAGE GATEWAY

Puede mostrar las imágenes cargadas en un álbum de fotos en línea de CANON iMAGE GATEWAY con el software de exploración.

1 Muestre un álbum.

➜Aparecerá el cuadro de diálogo [Introducir información de registro].

2 Escriba su nombre de usuario y su contraseña y, a continuación, haga clic en el botón [Aceptar].

➜Cuando se muestre el cuadro de diálogo de conexión y se complete la conexión, se iniciará el software de exploración que esté usando y se mostrará la página del álbum de CANON iMAGE GATEWAY.

Referencia

Solución de problemas 86
Eliminar el software (Desinstalar) 86
Requisitos del sistema 87
Imágenes compatibles 87
Lista de funciones de la ventana principal 88
Modo de zoom 88
Modo de desplazamiento 89
Modo de vista previa 90
Lista de funciones de la ventana del visor 91
Lista de funciones de la ventana Cortar película 92
Lista de funciones de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 93
Lista de funciones de la ventana de impresión de fotos ... 94
Lista de funciones de la ventana de impresión de índice ... 95
Búsqueda de contenido 96
Índice 97
Acerca de este Manual de instrucciones 99
Reconocimientos de marcas comerciales 99

Solución de problemas

Si ZB no funciona correctamente, consulte los elementos siguientes. También consulte la Ayuda en el menú [Ayuda] o haga clic en el botón [?] de cada ventana y consulte la Ayuda que se muestra.

No se pudo completar correctamente la instalación

- Seleccione privilegios de nivel de administrador ([Administrador de equipo], [Administrador], etc.) como ajuste de usuario. No es posible instalar el software si se selecciona un ajuste que no tenga el nivel de privilegios de administrador. Para ver información detallada sobre cómo seleccionar privilegios de nivel de administrador, consulte el manual del usuario del ordenador.

ZB no funciona

- ZB no funcionará correctamente en el ordenador si no se satisfacen los requisitos del sistema. Utilice ZB en un ordenador compatible con los requisitos del sistema (p.87).
- Aunque el ordenador tenga la capacidad de RAM (memoria) descrita en los requisitos del sistema (p.87), si se está ejecutando otra aplicación al mismo tiempo que ZB, es posible que no tenga suficiente RAM (memoria). Salga de todas las aplicaciones excepto ZB.

Las imágenes no se muestran correctamente

- Las imágenes que no son compatibles con ZB (p.87) no se muestran. Hay varios tipos de imágenes JPEG y TIFF, así que es posible que las imágenes JPEG que no sean compatibles con Exif 2.2, 2.21 o 2.3, y las imágenes TIFF que no sean compatibles con Exif no se muestren correctamente.
- Con los ajustes iniciales, el color de las imágenes captadas en Adobe RGB parecerá débil. En este caso, examine la ficha [General] de las preferencias y active la casilla [Ajustar el color de las imágenes utilizando el perfil del monitor] (p.77). Se realizará la administración de color de modo que el color de las imágenes captadas con el ajuste Adobe RGB y de las imágenes captadas con el ajuste sRGB concuerde.

Eliminar el software (Desinstalar)

- Salga de todas las aplicaciones antes de desinstalar el software.
- Inicie sesión con privilegios de nivel de administrador cuando desinstale el software.
- Para evitar que se averíe el equipo, reinicie siempre el ordenador después de desinstalar software. Si reinstala el software sin reiniciar primero el equipo es probable que el equipo se averíe.

1 Seleccione el botón [ ] (Botón [Inicio] en Windows XP) ▶ [Todos los programas] ▶ [Canon Utilities] ▶ [ZoomBrowser EX] ▶ [Desinstalar ZoomBrowser EX].

2 Continúe con la desinstalación siguiendo las indicaciones de los mensajes en pantalla.

➜El software se desinstalará.

Requisitos del sistema

Aunque se recomienda los siguientes requisitos del sistema, no se puede garantizar todas las funciones del ordenador.

SO	Windows 7*1 Windows Vista*2 Windows XP Professional/Home Edition*3	
Ordenador	PC con uno de los sistemas operativos antes indicados preinstalado (No se admiten equipos actualizados) *Se requiere .NET Framework 2.0 o posterior.*4	
CPU*5	Windows 7	Pentium 1,3 GHz o superior
	Windows Vista	
	Windows XP	
RAM*5	Windows 7 (32bits)	Mínimo 1 GB
	Windows 7 (64bits)	Mínimo 2 GB
	Windows Vista	Mínimo 1 GB
	Windows XP	Mínimo 512 MB
Pantalla	Resolución de pantalla: 1024 × 768 píxeles o más Calidad de color: Intermedia (16 bits) o más	

*1 Compatible con sistemas de 32 bits/64 bits para todas las versiones excepto Starter Edition

*2 Compatible con sistemas de 32 bits/64 bits para todas las versiones excepto Starter Edition

*3 Compatible con Service Pack 3

*4 .NET Framework es software de Microsoft. Se instala junto con ZB.

*5 Utilice una CPU Core 2 Duo a 2,6 GHz o superior y 2 GB o más de RAM cuando trabaje con películas MOV. No obstante, aunque no haya ningún problema con un archivo de película, es posible que pierda fotogramas y no se reproduzca uniformemente, en función de las especificaciones del ordenador.

Imágenes compatibles

Tipo de imagen		Extensión
Imágenes JPEG	Imágenes JPEG captadas con una cámara digital Canon (imágenes JPEG compatibles con Exif 2.2, 2.21 o 2.3)	.JPG, .JPEG
Imágenes RAW*1	Imágenes RAW tomadas con una cámara EOS DIGITAL, excepto EOS D6000, EOS D2000, EOS DCS1, EOS DCS3	.CR2 .TIF .CRW
Imágenes TIFF	Imágenes TIFF compatibles con Exif	.TIF, .TIFF
Imágenes BMP	Imágenes de mapa de bits	.BMP
Imágenes PCD	Imágenes Photo CD	.PCD
Películas MOV	Películas MOV captadas con una cámara digital Canon	.MOV .MOV + .THM*2
Películas AVI	Películas AVI captadas con una cámara digital Canon	.AVI + .THM*2

*1 Para las imágenes RAW, se muestra y se imprime la imagen JPEG incluida en la imagen RAW en lugar de la imagen RAW real. En algunos casos, es posible que las imágenes que se muestran y se imprimen tengan un aspecto granulado.

*2 Un archivo “.THM” es un archivo (imágenes miniaturas) que se genera y se guarda junto con un archivo de vídeo al grabar vídeos con ciertas cámaras digitales Canon.
Tiene el mismo nombre que el vídeo e incluye información sobre la toma, etc. Cuando reproduzca en la cámara un archivo de vídeo que se haya guardado junto con un archivo “.THM”, necesitará tanto el archivo de vídeo como el archivo “.THM”.

Lista de funciones de la ventana principal

Modo de zoom



Ruta de acceso a carpeta

Muestra u oculta los botones de tarea

Botones de tarea

Área de carpetas*

Ventana del visor (p.91)

Ventana Propiedades (p.58)

Presentación de diapositivas (p.48)

Búsqueda de imágenes (p.68)

Elimina imágenes (p.30)

Gira una imagen

Mueve la posición de visualización ampliada (p.13)

Vista completa (p.13)

Ampliación de visualización (p.13)

Visualización con filtro (p.25)

Reducción de la visualización (p.13)

Ampliación de la visualización (p.13)

Cancela [ ], [ ] o [ ]

Muestra u oculta la información de imagen o de carpeta

Selecciona o cancela la selección de todas las imágenes o carpetas

Muestra la carpeta de nivel inmediatamente superior

Vuelve a la visualización de la carpeta antes de hacer clic en [ ]

Vuelve a la visualización de la carpeta mostrada previamente

Área de visualización de la imágenes

Muestra u oculta los botones de tarea y el área de carpetas

Icono de protección

Icono de instantánea de vídeo

Icono de película

Icono de imagen RAW

Icono de grabación de audio

Número de imágenes seleccionadas

Icono de ahorquillado

* Las imágenes de las carpetas y las carpetas seleccionadas aquí se muestran en el área de visualización de imágenes.

Modo de desplazamiento



Búsqueda de imágenes (p.68)

Presentación de diapositivas (p.48)

Elimina imágenes (p.30)

Ventana Propiedades (p.58)

Gira una imagen

Ventana del visor (p.91)

Ruta de acceso a carpeta

Muestra u oculta los botones de tarea

Botones de tarea

Área de carpetas*

Ampliación de visualización (p.13)

Visualización de la imágenes (p.25)

Muestra u oculta la información de imagen o de carpeta

Selecciona o cancela la selección de todas las imágenes o carpetas

Muestra la carpeta de nivel inmediatamente superior

Vuelve a la visualización de la carpeta antes de hacer clic en [ ]

Vuelve a la visualización de la carpeta mostrada previamente

Área de visualización de la imágenes

Muestra u oculta los botones de tarea y el área de carpetas

Número de imágenes seleccionadas

* Las imágenes de las carpetas y las carpetas seleccionadas aquí se muestran en el área de visualización de imágenes.

Modo de vista previa



Área de visualización de la imágenes

Búsqueda de imágenes (p.68)

Presentación de diapositivas (p.48)

Elimina imágenes (p.30)

Ventana del visor (p.91)

Gira una imagen

Ruta de acceso a carpeta

Muestra u oculta los botones de tarea

Botones de tarea

Visualización con filtro (p.25)

Muestra u oculta la información de imagen o de carpeta

Selecciona o cancela la selección de todas las imágenes o carpetas

Muestra la carpeta de nivel inmediatamente superior

Vuelve a la visualización de la carpeta antes de hacer clic en [ ]

Vuelve a la visualización de la carpeta mostrada previamente

Área de carpetas*1

Área de visualización de información

Información de captura (p.58)

Área de visualización de imágenes en miniatura*2

Cambia entre imágenes

Número de imágenes seleccionadas

Muestra u oculta los botones de tarea y el área de carpetas

Muestra u oculta el área de visualización de la información

*1 Las imágenes de las carpetas y las carpetas seleccionadas aquí se muestran en el área de visualización de imágenes en miniatura.

*2 Las imágenes seleccionadas aquí se muestran en el área de visualización de imágenes.

Lista de funciones de la ventana del visor



Lista de funciones de la ventana Cortar película (p.43)



Muestra la película

Cuadro anterior

Cuadro siguiente

Detiene la película

Silencio

Reproduce la película

Ajusta el volumen

Posición actual durante la reproducción de la película

Ajusta el punto de inicio para un corte de película

Ajusta el punto final para un corte de película

Guarda una película cortada como una película separada

Lista de funciones de la ventana de álbum de instantáneas de vídeo (p.45)



Lista de funciones de la ventana de impresión de fotos



Lista de funciones de la ventana de impresión de índice



Búsqueda de contenido

Descargar imágenes en el ordenador

- Descargar imágenes conectando la cámara y el ordenador ➜ p.7
- Descargar imágenes usando un lector de tarjetas ➜ p.9

Examinar imágenes

- Revisar ➜ p.11
- Ampliar y ver ➜ p.13, p.22
- Reproducir una película ➜ p.15
- Reproducir álbumes de instantáneas de vídeo ➜ p.45
- Examinar eficientemente ➜ p.26
- Comparar varias imágenes ➜ p.56
- Examinar la información de captura, tal como la fecha de toma ➜ p.58
- Ver como una presentación de diapositivas ➜ p.48

Imprimir imágenes

- Imprimir una imagen en una página ➜ p.17
- Imprimir usando Easy-PhotoPrint EX ➜ p.18
- Organizar varias imágenes en una página e imprimirlas ➜ p.54

Organizar imágenes

- Ordenar por clasificación ➜ p.23
- Mover imágenes a una ubicación diferente ➜ p.28
- Mover por carpetas completas a una ubicación diferente ➜ p.29
- Cambiar el nombre de archivo ➜ p.29
- Eliminar ➜ p.30
- Clasificar por fecha de toma ➜ p.67
- Buscar ➜ p.68

Editar imágenes

- Usar el ajuste automático ➜ p.32
- Ajustar brillo/oscuridad ➜ p.34
- Hacer más vivos los colores ➜ p.34
- Aumentar el contraste ➜ p.34
- Recortar partes de una imagen ➜ p.35
- Especificar una relación de aspecto que coincida con el tamaño del papel en el que se va a imprimir la imagen ➜ p.35
- Hacer las imágenes más nítidas ➜ p.37
- Insertar texto ➜ p.36
- Corregir ojos rojos ➜ p.38
- Fusionar ➜ p.72
- Editar películas ➜ p.40
- Cortar una escena favorita de una película ➜ p.43
- Extraer imágenes fijas de una película ➜ p.63
- Editar álbumes de instantáneas de vídeo ➜ p.46

Utilizar imágenes

- Adjuntar una imagen a un mensaje de correo electrónico ➜ p.49
- Convertir en papel tapiz del ordenador ➜ p.50
- Convertir en protector de pantalla del ordenador ➜ p.51
- Cargar un vídeo en YouTube ➜ p.82
- Usar CANON iMAGE GATEWAY ➜ p.83

Convertir imágenes

- Cambiar el tamaño ➜ p.59
- Convertir a un tipo diferente ➜ p.59

Índice

A

Adjuntar una imagen a un mensaje de correo electrónico ... 49
Administración del color ... 77
Ajustar (Imagen JPEG o TIFF) ... 32, 69
- Ajustar el brillo ... 34
- Ajustar el contraste ... 34
- Ajustar el nivel de brillo ... 70
- Ajustar en RGB ... 69
- Ajustar la curva de tonos ... 70
- Ajustar la nitidez ... 37
- Ajustar la saturación ... 34
- Ajuste automático ... 32
- Corregir ojos rojos ... 39
- Máscara de reducción de nitidez ... 71

Ajustar el brillo ... 34
Ajustar el contraste ... 34
Ajustar el nivel de brillo ... 70
Ajustar imágenes JPEG ... 32, 69
Ajustar la curva de tonos ... 70
Ajustar la nitidez ... 37
Ajustar la saturación ... 34
Ajuste automático ... 32
Ajustes de impresión (Preferencias) ... 79
Ajustes de información de captura (Preferencias) ... 79
Ajustes de palabras clave ... 65
Ajustes de rotación (Preferencias) ... 78
Ajustes de selección (Preferencias) ... 78
Ajustes de temas (Preferencias) ... 80
Ajustes generales (Preferencias) ... 77
Ampliar carpetas ... 12
Ampliar imágenes ... 13, 23
Añadir sonido a imágenes ... 74

B

Buscar imágenes ... 68

C

Cambiar el ajuste del nivel de carpeta ... 57
Cambiar el tamaño y el tipo de una imagen y guardarla ... 59
Cambiar la ampliación de visualización ... 13
Cambiar nombre de archivo ... 29
Cambiar nombre de carpeta ... 29
Cambio por lotes de los nombres de archivo de las imágenes ... 66
CANON iMAGE GATEWAY ... 83
- Cargar imágenes en un álbum ... 84
- Mostrar un álbum ... 84
- Registrarse como miembro ... 83

Carpetas favoritas ... 31
Clasificaciones ... 23
Clasificar las imágenes por fecha de toma ... 67
Comparar varias imágenes ... 56
Contraste ... 34
Corregir ojos rojos ... 39
Cortar una película ... 43
Crear una carpeta ... 27

D

Descargar imágenes ... 7
Descargar imágenes desde un lector de tarjetas ... 9
Descargar imágenes en el ordenador ... 7
- Descargar imágenes de una cámara ... 7
- Descargar imágenes desde un lector de tarjetas ... 9

E

Editar ... →Ajustar
Editar películas ... 40
Eliminar
- Eliminar carpetas ... 30
- Eliminar el software ... 86
- Eliminar imágenes ... 30

Eliminar carpetas ... 30
Eliminar el software (Desinstalar) ... 86

Eliminar imágenes 30
Eliminar ZB (Desinstalar) 86
Escribir en un CD 53
Establecer un papel tapiz 50
Establecer un protector de pantalla 51
Establecer una imagen como papel tapiz 50
Establecer una imagen como protector de pantalla 51
Examinar la información de captura 58
Exportar información de captura 60
Exportar películas 61
Extraer imágenes fijas de una película 63

F

Fusionar imágenes panorámicas 72

G

Gira una imagen 88, 89, 90
Grabar imágenes en un CD 53

I

Imágenes compatibles 87
Impresión de índice 54
Imprimir
- Impresión de índice 54
- Imprimir con un software de impresión diferente de EPP EX 75
- Imprimir una imagen en una hoja de papel 17
- Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX 18

Imprimir una imagen en una hoja de papel 17
Imprimir una imagen usando Easy-PhotoPrint EX 18
Iniciar ZB 7
Insertar comentarios 65
Insertar texto 36
Insertar texto en imágenes 36

L

Listar imágenes por nivel de carpeta 57

M

Máscara de reducción de nitidez 71
Modo de desplazamiento (Ventana principal) 57, 89
Modo de vista previa (Ventana principal) 26, 90
Modo de zoom (Ventana principal) 11, 88
Mostrar imágenes captadas con Adobe RGB 86
Mover o copiar carpetas 29
Mover o copiar imágenes 28

P

Preferencias 77
- Ajustes de impresión 79
- Ajustes de información de captura 79
- Ajustes de rotación 78
- Ajustes de selección 78
- Ajustes de temas 80
- Ajustes generales 77

Presentación de diapositivas 48

R

Recortar 35
Recortar una imagen 35
Reproducir sonido 74
Reproducir una película 15
Requisitos del sistema 87

S

Salir de ZB 20
Sincronizar visualización 56

T

Transferir imágenes a otro software de edición de imágenes 72

U

Usar EOS Utility 8
Usar la ventana de álbum de instantáneas de vídeo 45
- Editar álbumes de instantáneas de vídeo 46
- Guardar álbumes de instantáneas de vídeo editados 47
- Reproducir álbumes de instantáneas de vídeo 45

V
Ventana del visor 14, 22, 91
Ventana Navegador 13, 23
Ventana principal 7, 88
Ver una imagen 11
Visualización de miniaturas (Ventana principal) 11
Visualización en vista completa 14
Visualización sencilla 11
Volver a escribir imágenes en una tarjeta de memoria 16

Acerca de este Manual de instrucciones

- Está prohibido reproducir sin permiso, en todo o en parte, el contenido de este manual de instrucciones.
- Canon puede cambiar sin previo aviso las especificaciones del software y el contenido de este manual de instrucciones.
- Las pantallas e imágenes del software de este manual de instrucciones pueden ser ligeramente diferentes a las del software real.
- El contenido de este manual de instrucciones se ha revisado a fondo. No obstante, si observa algún error u omisión, póngase en contacto con el centro de servicio Canon.
- Tenga en cuenta que, independientemente de lo ya mencionado, Canon no asume ninguna responsabilidad por el resultado del funcionamiento del software.

Reconocimientos de marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Otros nombres y productos no mencionados anteriormente pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.